たのしいという人門



関口泰夫





















めてのプログラミンとといった。パソコン入門といった。

下 利秋著

小山郁夫著

用語辞典





●はじめにいっておきたいこと-

MSXタイプのコンピュータの人気は、やっぱりすごいもののようです。小学生の人もおとなの人も、いちどMSXに手を触れてしまえば、すっかりとりこになってしまうのでしょう。

ほかのタイプのパソコンとくらべてみても、機能もおとるところはないようですし、それでいて値だんは安いというのですから、人気のほどもうなずけますね。それに、なんといっても、MSXBAŠIĆという共通のことばを持っているのがいいのです。MSX用のソフトウェアなら、どれでも自分のマシンで使えるのですから、パソコン入門用のマシンとして、いちばん適しているといってもいいのではないでしょうか。

MSXは、それほどすばらしいマシンなのです。これを遊ばせておく手はないのです。うんと使いまくってやりましょう。

ただ、パソコンにはいろいろ約束ごとがあったり、 \hat{BASIC} という英語 みたいなものがあったりして、めんどうくさいなあ、なんて \hat{E} わないでください。また、 \hat{BASIC} をマスターしてからキーをたたこうなんて、決して \hat{E} わないでください。

はじめは、なにもわからなくてもいいのです。いわれたとおりにキーをたたくことです。よくわからないページがあったら、とばして先に進むのもいいでしょう。おぼえようとしても、なかなかおぼえられないのがコンピュータですし、おぼえようとしなくとも、キーをたたいているうちに、自然にわかってしまうのもコンピュータなのです。とにかく、やってみることをおすめします。 (著者しるす)

もくじ



/ \° —	ト 0 コンピュータってな~に?	
0-1	こんにちはパソコン パソコンの使われ芳いろいろ(11)	-10
0-2	家の中にはコンピュータだらけ	-12
0-3	身のまわりにあるコンピュータ(13) 楽しいディスプレイ	-14
0-4	パソコン画面表示のいろいろ(15) パソコンってどんなマシンなの?	-16
0-5	パソコンの構成品(17) パソコンのしごと	-18
0-6	パソコンのシステム(19) パソコンはOか 1 だけの世界 10進数と 2 進数(21)	-20
0-7	10進数と 2 進数 (21) ビットとバイト かく 各ビットの情報量 (23)	-22
0-8	ぼくのパソコンだ たいせつに扱ってね パソコンの大敵は?(25)	-24
0-9	ただ せつぞく 正しく接続しよう 同辺機器の接続(27)	-26
0-10	いよいよスイッチロNだ	-28
0-11	カーソルキーの使い方(31) キーボードから文字や記号の入力 文字や記号の入力方法(33)/ファンクションキーの使い方(34)	-32
0-12	プログラムは保存しておこう だットセーブ たいといっと CSAVE & CLOAD ● 保存したり読み込んだり (35)/CSAVE	-35
	とCLOAD命令の使い方(36)	nh 13

/ \°	ト1パソコン操作への第一歩
1-1	パソコン計算機38
	PRINT命令その1 計算して答えを画面に表示する(38) 計算問題
	のいろいろ(39)/CLS命令。画面をきれいにそうじしてから(40)/
	プログラムを作ってみよう(41)
1-2	画面に文字を描く — 42
	PRINT命令その2 文字やキャラクタを画面に表示する(42)/アル
	ファベットや模様を書こう(43)/LIST命令。プログラムを画面に
	表示する(44)/打ちまちがえた字を笙しい字に値す(45)/文字や記
	号を追加する(46)/まちがえた文字を消す(47)
1-3	好きな位置に表示する――――――――――――――――――――――――――――――――――――
	LOCATE 命令 画面の縦の位置と横の位置を指定する(48) / ひと
	つのマス自に1字表示(49)/グラフィックキャラクタを表示するプ
	ログラム(50)
1-4	データを入れる箱 51
	= (イコール記号)は「等しい」ではなく「代入する」の意味(51)/変
	数は変化する数、Aの値はどんどん変わる(53)/文字変数は変数名
	のうしろに\$ (ドルマーク)をつける(54)/文字変数に代入された
	数字は数ではなく文字列だ(55)
1-5	クルマを走らせる ~~ ***
	LOCATE、PRINT、変数のまとめプログラム(56)/クルマが画面
	の上を走る、走る、走る(58)
1-6	プログラムを入力する前に 59
	NEW命令 メモリの中のプログラムを消してスッキリメモリ(59)
	AUTO命令 行番号を自動的につけてくれる(59) / WIDTH命令

パート2 BASICをマスターしよう

がぬに表示させる桁数を決める(60)


2-2	ジャンプしてふたたび戻ってくる――――64
	GOSUB命令 RETURNで戻って次の命令から(64) GOSUB文シ
	ョートプログラム(66)
2-3	あきずに間じ動作をくり返せ―――――68
	FOR~NEXT O くり返す動作の回数を指定して(68)/FOR~NEXT
	$ \dot{\hat{\Sigma}} $ ショートプログラム(69)/ $\dot{\hat{F}}$ OR $-\dot{\hat{N}}$ EXTの中にまた $\dot{\hat{F}}$ OR $-\dot{\hat{N}}$ EXT
	(70) / FOR~NEXTのループ回数に注意する(71)
2-4	天気だったら野球 南だったら勉強だ — 72
	IF~THEN®F~THEN~ELSE(72)/IF THEN数の使い方(73)
	/IF~THEN文ショートプログラム(74)
2-5	並んだデータを順番どおりに呼び出す77
	READ~DATA 2つそろっていちにんまえ(77)/虹の色を塗る順
	番も決まっている(78)/READ~DATA 文ショートプログラム(79)/
	READ~DATAのかたち(80)/電話管理プログラム(81)
2-6	まちがいの意味と行番号を表示——83
	エラーメッセージ ●プログラムを管せばいい(83)/よく出るエラー
	メッセージ(84)
	7 - 7 (01)
, , 0	
1,10-	ト3 やさしいプログラミング
/,° 3-1	ト3 やさしいプログラミング プログラミングとは 86
	ト3 やさしいプログラミング プログラミングとは フローチャート●仕事の流れを図に書いてみるとよくわかる(86)/
	3 やさしいプログラミング 86 プログラミングとは 86 フローチャート ●仕事の流れを図に書いてみるとよくわかる(86)/フローチャートの書きかた(87)/INPUT命令 ●キーボードからデ
	ト3 やさしいプログラミング プログラミングとは フローチャート●仕事の流れを図に書いてみるとよくわかる(86)/
	ト3 やさしいプログラミング プログラミングとは フローチャート・仕事の流れを図に書いてみるとよくわかる(86)/フローチャートの書きかた(87)/INPUT命令・キーボードからデータを入力する(88)/ 三角形の面積を計算するフローチャート(89) 仕事の流れが違うとき
3-1	ト3 やさしいプログラミング プログラミングとは フローチャート・仕事の流れを図に書いてみるとよくわかる(86)/フローチャートの書きかた(87)/INPUT命令・キーボードからデータを入力する(88)/芸角形の面積を計算するフローチャート(89)
3-1	ト3 やさしいプログラミング プログラミングとは 86 フローチャート・仕事の流れを図に書いてみるとよくわかる(86)/フローチャートの書きかた(87)/INPUT命令・キーボードからデータを入力する(88)/ 三角形の節積を計算するフローチャート(89) 仕事の流れが違うとき 91 ぐう数かき数かを区別するフローチャート(92) 1 から100までのたし算 94
3-1	ト3 やさしいプログラミング プログラミングとは フローチャート・仕事の流れを図に書いてみるとよくわかる(86)/フローチャートの書きかた(87)/INPUT命令・キーボードからデータを入力する(88)/ 三角形の面積を計算するフローチャート(89) 仕事の流れが違うとき ぐう数かき数かを区別するフローチャート(92)
3-1	3 やさしいプログラミング 86 プログラミングとは 86 フローチャート 企業の流れを図に書いてみるとよくわかる(86) / フローチャートの書きかた(87) / INPUT 命令 キーボードからデータを入力する(88) / 三角形の面積を計算するフローチャート(89) 仕事の流れが違うとき 91 ぐう数かき数かを区別するフローチャート(92) 1から100までのたし算 94 変数を使って1から100までのたし算をする(95) サイコロころころ 98
3-1	ト3 やさしいプログラミング プログラミングとは 86 フローチャート ① 仕事の流れを図に書いてみるとよくわかる(86)/フローチャートの書きかた(87)/INPUT命令 ●キーボードからデータを入がする(88)/三角形の面積を計算するフローチャート(89) 仕事の流れが違うとき 91 ぐう数かき数かを区別するフローチャート(92) 1から100までのたし算 94 変数を使って1から100までのたし算をする(95) サイコロころころ 88 RND関数とINT関数 ● 2つそろわなければ整数は作れない(98)/0
3-1	3 やさしいプログラミング 86 プログラミングとは 86 フローチャート 企業の流れを図に書いてみるとよくわかる(86) / フローチャートの書きかた(87) / INPUT 命令 キーボードからデータを入力する(88) / 三角形の面積を計算するフローチャート(89) 仕事の流れが違うとき 91 ぐう数かき数かを区別するフローチャート(92) 1から100までのたし算 94 変数を使って1から100までのたし算をする(95) サイコロころころ 98
3-1	************************************
3-1	ト3 やさしいプログラミング プログラミングとは 86 フローチャート 仕事の流れを図に書いてみるとよくわかる(86)/フローチャートの書きかた(87)/INPUT命令 キーボードからデータを入力する(88)/三角形の面積を計算するフローチャート(89) 仕事の流れが違うとき 91 ぐう数かき数かを区別するフローチャート(92) 1から100までのたし算 94 変数を使って1から100までのたし算をする(95) サイコロころころ 98 RND関数とINT関数 2つそろわなければ整数は作れない(98)/0以上1未満の数を発生させてから(99)/小数点以下はとってしまう

	ゲームプログラム・サイコロコロコロ
3-6	さんすうドリルプログラム105
	さんすうドリルのフローチャート(106) / さんすうドリルのプログ
	ラム(107)
3-7	プログラムの整理 111
	RENUM命令 のプログラムの行番号を整理する(111) / DELETE
	命令 のプログラムを行番号ごととってしまう(111)
/ \°	4 図や絵を描いたり音を出したり
4-1	グラフィックの画面作りでスタート——114
	SCREEN 命令●どんな画面にするかを決める(114) / グラフィッ
	ク画面(115)
4-2	図や絵に色をつける―――――116
	20LOR 命令 前景色、背景色、周辺色を決める(116) / 絵とき
	20LOR命令(117) / COLOR交ショートプログラム(118)
4-3	直線で描くグラフィックス — 119
	LINE命令●線を引き、箱を描き、箱を塗る(119)/LINE文ショ
	ートプログラム 1(121)/LINE文ショートプログラム 2(123)
	/LINE文ショートプログラム 3(124)
4-4	円、だ円、扇形を描く―――――125
	でIRCLE命令●だ円も描けるパソコンのコンパス(125)/CIRCLE
	文ショートプログラム 1(127)/CIRCLE文ショートプログラム
	2 (129) / CIRCLE文ショートプログラム 3 (131)
4-5	線で囲んだ領域に色を塗る
	PAINT命令 境界色で囲まれた場所を領域色で塗る(132) / PAINT
4	文ショートプログラム(135)
4-6	ドットに色をつけて表示させる 136 ***********************************
	PSEI 命令 ● 指定した座標の点を表示(130) / PSEI ショードノログラム(137)
1-7	ディー (137) 点を消す方法で点を表示させる方法 — 138
4-/	(138) / PRESET 命令 ● 指定した位置の点を消す(138) / PRESETショー
	トプログラム(139)

4-8		40
	DRAW 命令 画面に自由な図形を描く(140) / DRAW文の文字	式
	(141) $/$ DRAW 文ショートプログラム(142)	
4-9	グラフィック画面に文字を描く ————1 ŎPEN命令●ファイルを開く(143)	43
4-10		44
	PLAY命令。" "で囲んだメロディーを演奏する(144) / CD	E
	FGAB(145) / 音の長さと休みの長さ(146) / オクターブ、テ	
	ポ、ボリューム(147) / 音の長さ、オクターブは変わるたびに指	定
	する(149) / トルコ行進曲のプログラム(151)	
4-11		53

	号とデータを指定して組み合わせる(154) / サウンド作りプロク	ブラ
	ム(155)	
	トラゲームで遊ぼう	
		58
	うご	
	B×Bのキャラクタを動かす スプライトパターン ● ゲームのコマ作り(158) / 8×8のスプラトパターンを変義する(159)/スプライトパターンを装売する(1	ライ
	B×Bのキャラクタを動かす スプライトパターン●ゲームのコマ作り(158) / 8×8のスプラ	ライ
5-1	B×Bのキャラクタを動かす スプライトパターン ● ゲームのコマ作り(158) / 8×8のスプラトパターンを変義する(159)/スプライトパターンを装売する(1	ライ
5-1	B×Bのキャラクタを動かす スプライトパターン ケームのコマ作り(158) / 8×8のスプラトパターンを定義する(159) / スプライトパターンを表示する(162) / PUT SPRITE命令 スプライトパターンを動かす(162)	ライ 61)
5-1	B×Bのキャラクタを動かす スプライトパターン・ゲームのコマ作り(158) / 8×8のスプラトパターンを定義する(159) / スプライトパターンを表示する(162) / PUT SPRITE命令 スプライトパターンを動かす(162) 16×16のパターンを定義する(166) / インベーダーが左から若へくプログラム(167)	ライ 61)
5-1	8×8のキャラクタを動かす スプライトパターン・ゲームのコマ作り(158) / 8×8のスプラトパターンを定義する(159) / スプライトパターンを表示する(10/20)	ライ 61)
5-1	B×Bのキャラクタを動かす スプライトパターン ゲームのコマ作り(158) / 8×8のスプラトパターンを定義する(159) / スプライトパターンを表示する(162) / PUT SPRITE命令 スプライトパターンを動かす(162) 16×16のインベーダーだ 16×16のパターンを定義する(166) / インベーダーが左から右へくプログラム(167)	ライ 61)
5-2	8×8のキャラクタを動かす スプライトパターン・ゲームのコマ作り(158) / 8×8のスプラトパターンを定義する(159) / スプライトパターンを表示する(162) / PUT SPRITE命令 スプライトパターンを動かす(162) 16×16のパターンを定義する(166) / インベーダーが左から若へくプログラム(167) に げんめい る だっしゅつ る 次元迷路脱出ゲーム アームプログラム 3 次元迷路からの脱出(168)	ライ 61)
5-2	8×8のキャラクタを動かす スプライトパターン・ゲームのコマ作り(158) / 8×8のスプラトパターンを定義する(159) / スプライトパターンを表示する(162) / PUT SPRITE命令・スプライトパターンを動かす(162) 16×16のインベーダーだ 16×16のパターンを定義する(166) / インベーダーが左から若へくプログラム(167) 3次元迷路脱出ゲーム ゲームプログラム 3次元迷路からの脱出(168)	ライ 61) 65% 76
5-2	8×8のキャラクタを動かす スプライトパターン・ゲームのコマ作り(158) / 8×8のスプラトパターンを定義する(159) / スプライトパターンを表示する(159) / スプライトパターンを動かす(162) 16×16のインベーダーだ 16×16のパターンを定義する(166) / インベーダーが左から若へくプログラム(167) 3次元迷路脱出ゲーム ゲームプログラム。3次元迷路からの脱出(168) キーボード操作のトレーニング	ライ 61) 65% 76
5-2	8×8のキャラクタを動かす スプライトパターン・ゲームのコマ作り(158) / 8×8のスプラトパターンを定義する(159) / スプライトパターンを表示する(159) / スプライトパターンを表示する(150) / 8×16のインベーダーだ 16×16のパターンを定義する(166) / インベーダーが左から若へくプログラム(167) コ次元迷路脱出ゲーム ゲームプログラム 3次元迷路からの脱出(168) キーボード操作のトレーニング トレーニングのメニューは4つ(176) / トレーニングプログラム	ライ 61) 65% 76

コンピュータってなっに?



こんにちはパソコン

ゲーム機としても楽しいけれど

いまはもう、パソコンを全然知らない人なんて、ほとんどいないはずだ。でも、パソコンっていう ことばから、なにを思い浮かべるかは、みんな違っているかもしれない。

ホームコンピュータ級の小型パソコンでも、では が が が が が が が が が が が が が が が が か に い が らい か に い が らい か に 、 ゲーム ソフト や レコード 、 ビデオテープ な どの データ バンク や 、 アニメーション 、 音響 、 カ ラーグラフィックス な ど 、 い く ら で も あ る の が パ ソコンの 世界 といっていい だ ろ う 。

もちろんホビーだけじゃないよ。会社の事務だってこなすし、勉強の手伝いもOKという労能マシンなのだと考えておこうよ。

パソコンは こっちでなにも させなければ なにもしないんだよ



ゲーム機だけが パソコンじゃないさ さんが回て ででででででするかもれ やってくれるかもね

のパソコンの使われ方いろいろ

●家庭では

ゲームするだけが能じゃない。 ダイエットメニューを作ったり電 発症などったり





教育用の利用範囲はどんどん大きくなる。答課目の辞書としての
を役割や得点計算、順位計算などお
で手のものだ。

サフィスでは

営業や事務管理だけでなく、端 素としてもデータバンクとしても オフィスオートメーションには欠 かせないマシンになっている。

パソコン応用分野の一部

(ホームコンピュータ)ゲームマシン/ホビー用データバンク/オーディオ・ビデオ制御/家計管理/食事献立表/家電制御/その他(教育補助マシン)各課目ごとの辞書/視覚教育教材/理数計算補助機/教育用シミュレータ/教材データバンク/その他(オフィスオートメーション)ワードプロセッサ/事務・営業管理/事務データバンク/一般事務機/端末機/その他





自には見えないけどはたらきつづけ

タイプライターみたいなキーボードと、テレビの簡単である。 の画面をつくりなディスプレイと、紙に文字を節 刷するプリンタがそろっていれば、だれだって、 「ははあ~ん、これがコンピュータだな!」って わかっちゃう。

だけど、ちょっと見たところ、コンピュータではないのに、ほんとうは内部にコンピュータが入っているものは、台所にもダイニングルームにも、勉強部屋にも、たくさんころがっているんだよ。

たとえば、おかあさんがだいじにしているミシン。 花柄でもほかの模様でも、どんどんししゅうしてしまうのも、 中に入っているコンピュータがやらせているのだ。

ほかにもいろいろある。かってに走ったり曲がったり止まったりするプラモの戦車。暑かったら空気を冷やし、葉くなったらあたためる部屋の中のエアーコンディショナー、洗たく機などなど。みんなコンピュータが命令して動かしているものが多いのだ。

、部内である。 ・一をもよう。 ・一をもよう。 ・一をもよう。 ・一をもよう。 ・一をもようが、 ・一をもようが、 ・一をもない。 ・一をもない。 ・一をもない。 ・一をもない。 ・一をもない。 ・一をもない。 ・一をもない。 ・一をもない。 ・一でもない。 ・でもない。 ・でもないる。 ・でもない。 ・



頭の中に パソコンを入れれば さんすうの宿題なんか イチコロだ




・身のまわりにあるコンピュータ

EEカメラ

レンズを向けてシャッターを押 すだけでいいEEカメラ。距離を て、シャッター速度やしぼりを決


ミシン

花柄やいろいろな模様を自由自 在にししゅうしたりするのは、み はかったり、朔るさを調べたりしんな内蔵コンピュータのはたらき。




じそう自走プラモデル

たとえば戦車やジープなどのプ ラモデル。どんなスピードで、ど こで曲がるかなど、みんな内蔵コ ンピュータしだいだ。



それだけじゃないよ まわりを見わたして ごらん 洗たく機だって そうじ機だって 新しい電化製品や 自動化機器には ほとんど マイコンが入っている

コンがやっているのだ。



楽しいディスプレイ



しごとの結果が目で見てわかる

パソコンにはディスプレイがつきものだ。ディスプレイはテレビのブラウン管と筒じで、そこに文字を書いたり絵を描いたり、いろいろなものを装示する。

パソコンのできるしごとはたくさんあって、ひと旨で説明できないけど、ディスプレイに表示するのも、たいせつなしごとのひとつなのだ。ディスプレイがなかったら、パソコンなんて、おもしろくもおかしくもないってことになりそうだ。

パソコンがはたらいた結果を表示して覚せるのがディスプレイだといっておこう。ディスプレイがあるから、しごとの結果がわかるのだ。

ディスプレイが、パソコンにとって、なくては ならないものだということがよくわかったはずだ。


ディスプレイの表示のしかたにも、いろいろあるよ。パソコンに命令するプログラムを表示させたり、表やグラフはもちろん、ゲームのキャラクタや、アニメーション、直線や曲線を組み合わせたグラフィックスなど、なんでも表示してしまう。

色は15色をからなが画であるカルの色はできるかのからであるからなが画はからないからない。






・パソコン画面表示のいろいろ



入力したプログラムの表示。ま ちがいがないかどうかなどをたし かめられる。

ができる。 大きでである。 がある。 グラフィック画面と テキスト画面があるよ




文字を表示するのがテスト画面なんだね

一治グラフや棒グラフも自由自在。 しごとにも勉強にも活用できる。



なんといっても楽しいのが、パソコンゲームの画話だ。ちょこまか動くキャラクタが、またかわいいよ。

カラフルに、ダイナミックに、 そうぞうしく作ってみよう。



カラーグラフィックスは、手でデザインするより、パソコンにやらせたほうが、憩いもしなかった効果が出たりして、楽しい。



パソコンってどんなマシンなの?



キーボードやテレビやテープや


パソコンは、どんな機器があれば、パソコンと いえるのだろう。

まず、本体。命令を記憶したり、命令を実行したりするパソコンの頭脳だ。タイプライターみたいに、文字や記号を打ち込むキーボードが付いているからすぐわかる。本体・キーボードともいう。

本体・キーボードがあれば、命令を入力できるし、それを記憶したり計算して実行したりできるけど、なにかまだものたりない。

実行した結果を知るためには、それを表示する テレビやディスプレイがほしい。結果を管く保存 するには、紙に印刷しておくためのプリンタも必 安だ。

こうした本体・キーボード以外の付属機器を間 辺機器といっている。このほか、周辺機器の主な ものには、カセットテープ、テープレコーダ、ディスク装置とディスケット。ほかにもまだまだあ るが、これだけそろっていれば、まあ、いちにん まえのパソコンといっていいだろう。 テープは 発達を聞く ふつうのテープで いいんだよ




治療を録音するように テープに プログラムという 命令が令を記憶させておくのだ




ッパソコンの構成品


本体・キーボード




テレビ (ディスプレイ)




フロッピーディスク



テープレコーダ





本体・キーボード

キーボードは文字や記号などを 本体に入力する入力装置。本体は ここから入力された命令(プログ ラム)の記憶と実行をおこなう。

テレビ (ディスプレイ)

入力したプログラムを表示したり、本体が実行した計算結果や絵や図などを表示させる。出力装置のひとつ。


フロッピーディスク

カセットテープとテープレコーダ

外部記憶装置のひとつで、はた らきはフロッピーディスクと簡じ。 手軽だがスピードがやや遅い。

プリンタ

プログラムや本体が実行した結 集を保存するために、縦に印刷す る。出力装置のひとつ。



パソコンのしごと



にゅうりょく きょおく えんざん せいぎょ しゅっりょく 入力、記憶、演算、制御、出力

コンピュータにはいったいなにができるのだろう。コンピュータのしごとについて考えてみよう。 等えられたプログラムとデータにしたがって、 しごとをするわけだが、しごとの内容は大きく分 けて5種類ある。

大力、記憶、滋算、制御、出力が、コンピュータのしごとだ。大きなコンピュータも、パソコンぐらいの小型のコンピュータも、できるしごとの 内容は筒じだ。

●パソコンのしごとの種類

プカ……プログラムやデータを外部から本体の 記憶装置に入れるしごと。キーボード やジョイスティックが入力装置だ。

記憶……入力したプログラムやデータを記憶しておくしごと。本体内部の記憶装置のほかに、フロッピーディスクやカセットテープなどの外部記憶装置がある。

演算……記憶装置に記憶したデータを使い、プログラムの命令どおりに、計算や処理

プログラムは コンピュータに与える しごとの内が客かまいた 命令書なのだ



本もののコンピュータは 5つの要素を そなえていれば いいんだな の実行をするしごと。本体内部にある 物ががはりなうな 中央演算処理装置(CPU)がおこな う。

制御・・・・コンピュータを組み立てているすべての装置が、それぞれしごとの範囲を等って近しく動作するようにコントロールするしごと。

出力……演算装置の実行結果を外部に出力して 知らせるしごと。テレビ(ディスプレイ)やプリンタが出力装置である。 ものおぼえがよくて計算いからが早いからぱりついた。



入力装置

キーボード ジョイスティック マウス ペン



本体

シービーユー

CPU きが発電 主記憶装置 地が進

えん ざん そう ち 演算装置


はじょきおくそうち補助記憶装置


フロッピーディスク カセットテープ 出力装置

テレビ ディスプレイ プリンタ プロッタ

> テレビのことを いが数 出力 いうんだな

ジョイスティックをゲームに使えばおもし ろさバツグンだ キャラクタや駒の移動が思いのままだもの





パソコンはつか1だけの世界



でんりゅう電流があるかないかだけで判断


パソコンと養くつき合って行こうとするなら、 歩しむずかしいかもしれないけれど、2 進法って いう数字の数え芳も知っておいたほうがいい。

ふつうさんすうなどで使っている数え芳は、9 の次に桁上がりして10になるから、10進法だ。そ れくらいは知っているよね。

ところが、2 進法は0と1の2 種類の数字しかできないから、0、1ときて、次はすぐ桁上がりして10となるのだ。

なぜ、そんなめんどうな数え芳をしなければならないかって? それは、コンピュータの世界が、0と1しかない世界だからだ。

パソコンが情報を判断する材料は、電気回路に 電流がきていないか、きているかだけだ。それで 電流がきていなければり、きていれば1と表現す る。すべての情報を0と1の組み合わせで表現す るから、どうしても2進法でなければならないと いうわけ。パソコンは、電流があるか、ないかだ けで判断するというところが、たいせつなのだ。




●10進数と2進数

10進数と2進数の関係

10進数	2 進数	
0	0	
1	1	
2	10	
3	11	
4	100	
5	101	
6	110	
7	111	
8	1000	
9	1001	
10	1010	
100	1100100	





10進数はデシマル、2進数はバイナリ 16進数はヘキサといって、数のあとに日をつける

16進数は9までが10進数と同じ 10から15までがA、B、C、D、E、Fだ

パソコンの内部は電流のNとOFFだけの世界だから、のNは1、OFFは0として、2進法だけが動いている。だからといって、それを紙に書いていくときなどは、2進法で書くと桁数ばかり多くなってめんどうだ、というわけで、16進法で書かれることがある。

たとえば、10進数の15は2進数では1111と4桁だが、16進数では ただ1字のFですむからだ。



ビットとバイト



ピットは格納する情報の桁数だ

8ビットパソコンとか、メモリ容量1000Kバイ トとかいうように、「ビット」と「バイト」はよく きくことばだが、いったいなんだろう?


パソコンの情報が、すべて2進数の0と1でで きているのは、もう前に書いたから知っているね。 ビットは、この2進数の情報の桁数のことだ。

2進数の情報が入っている容量をメモリ(記憶 装置)というのだが、そこに格納する容量の単位 がビットだと考えていい。

メモリの大きさの単位がビットだが、この8ビ ットを新しい単位として1バイトという。なぜだ ろう?メモリの容量などをビットで数えると数 が大きくなってしまうのと、8ビットCPUとか16 ビットパソコンなどというように、8ビットを単 位として考えると、なにかとべんりだからなのだ。

そのほか、情報量の単位としては、ドバイト、 Mバイト、Gバイトもあるよ。

01なら2ビット 0001なら 4ビットなのだ



ビット (Bit) とは 2 進数 (Binary digit) の略で桁数のことだ



○ 各ビットの情報量

各ビットの情報

1ビットの情報

2 ビットの情報

3 ビットの情報

4 ビットの情報

0, 1


00, 01, 10, 11

000,001,010,011,100,101,110,111

0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111,


1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111





1 ビット増加するごとに は対象が 2 倍になる

バイバイゲームだ



情報の大きさを示す単位

1ビット=2進数1桁の情報量

1バイト=8ビット

1 K バイト=1024バイト

1 Mバイト=1024 K バイト

1 Gバイト=1024 Mバイト

ビットの情報は

2進数1桁だから

1か0の2遙り

2ビットなら

00、01、10、11の

4通りあるよ



ほくのパソコンだたいせつに扱ってね



せっちる場所の環境に気を配って

キーボードのキーは、多少強くたたいても、系続けて打ち込んでも、こわれる心配はないから、どんどんキータッチの練習をしてもいいけれど、外気などの環境がわるいと、パソコンはちょっと弱いところがあるから、気をつけてね。

だからといって、パソコンは、ほかの精密機械にくらべて、もろいのかというと、決してそんなことはない。むしろ、ほかの機械よりも構造的には強くできているから、あまり神経質になることはない。

でもやはり、精密機械なのだから、注意するにこしたことはないだろう。これから長くつき合っていくのだから、たいせつに扱って、かわいがってやろう。とくに、振動や熱、ほこり、たばこの煙などはパソコンの大敵なのだ。

操作の前にちょっと待て 扱い方の心得を よくおぼえてからGO!



でもビビッたりしない キーボードからは どんどん打ち込もう

のパソコソの大敵は?

1. 常時振動する場所に置かない

精密な電子部品がプリント基板にパターン配線してあるから、振 を動には弱いところがある。常時振 動する場所には、置かないことだ。

2. 衝撃を与えない

ぶつけたり、落っことしたりは で験だ。持ち運びのときは十分気 をつけよう。

3. 直射日光にさらさない


パソコンは急激な温度変化に弱い。とくに、内部温度が急上昇しないようにする。 質好日光にさらないとうにする。 ではいいになら

4. 煙やほこりを避ける


操作中にたばこを吸ったり、カバーをかけずに部屋をそうじしたりしない。煙やほこりが、すき間から忍び込んで、故障の原因になってしまう。

5. 電子機器の雑音に気をつける

電子機器から出る電磁波 (ノイズ) の影響で、 画面がぶれたり、 色調が乱れたりするから注意。










よごれたからといって がが次でいるなからなった。 かかるながれた。 を がわいた。 を がわいて がなくぐらいでいい





正しく接続しよう



かくきしゅ 各機種ごとに説明書をよく読んで


パソコンを使用する前に、設置する場所を決めよう。設置したあとで、しょっちゅう移動させなくてもいいように、場所選びを慎重にしよう。

場所が決まったら、本体・キーボードと周辺機器のセッティングだ。

本体・キーボードとテレビ(ディスプレイ)、 プリンタ、カセットレコーダ、ジョイスティック などの周辺機器を接続しなければならない。

接続の方法は、パソコンの各機種ごとに、多少 逆っている場合があるから、パソコンを買ったと きについてくる取扱説明書などをよく読んで、正 しく接続することだ。

たとえば、MSXタイプなら、専用ディスプレイのほかに、家庭用テレビとも接続して使用できる。プリンタも、MSX専用タイプ以外のものを接続すると、グラフィックパターンが異なる場合があるなど、十分に知ってから接続しなければならない。次のページで、一般的な接続の方法を説明しておこう。







の周辺機器の接続

家庭用テレビにも接 ※続できるMSXには3 遊りの接続方法がある。

- 1. 家庭用テレビのアンテナ端子に、常子に、光線、 シテナ端子の対象、 当力端子に、然線、 を接続する。
- 2. テレビの映像入力 端子とVIDEO出力端子とVIDEO出力端 子、テレビの音声入 治論子とAUDIO出力 端子を接続する。
- 3. RGB端子を持つ






機種なら、1と同じ方法で専用テレビと接続する。


ジョイスティック

本体に2個の接続端子があるから、1台だけを使用するなら、1の端 子と接続する。

テープレコーダ

本体の入力端子に、 では、浴(治)、浴(紫)、 OUT (治)、IN (赤)、 REMOTE(黒) を接続。





いよいよ スイッチONだ



まず周辺機器、最後に本体の順に

本体と周辺機器の接続がすんだら、いよいよ電 源スイッチをONして、パソコン操作自由自在だ。 といきたいところだが、あわててスイッチONし てはいけないよ。

スイッチONの順序は、まず周辺機器、それから本体だ。テレビ(ディスプレイ)だけが接続されているのなら、まずテレビのスイッチを入れて、から、本体・キーボードのスイッチを入れる。

プリンタやテープレコーダなど、ほかの周辺機器が接続されているときは、周辺機器のどれを最初にスイッチONしてもいいけれど、すべての周辺機器をすましてから、本体のスイッチを入れる。スイッチOFFの順序はその逆だ。まず最初に本体・キーボードのスイッチを切る。それから周辺を機器のスイッチを切るという順序だ。

スイッチの が Nに が が が い が い な い な い な い な い な か も よ な い な か も よ



スイッチOFFは 逆が 逆が を が を が を 切って から





はじめての画面表示は英語だ

本体・キーボードとテレビ(ディスプレイ)だけを接続したとして、実際に電源スイッチを入れてみよう。まずテレビの電源をONして、それから、本体のスイッチONの順序だよ。ここでは、SONYのHIT BITを参考にしよう。

あっ!とおどろくほどのことではないが、画館になにかが表示されたはず。文字だ。しかも、英語だよ。機種が違えば、多少は表示の内容も違うかもしれないけど、まあ、似たりよったりだから、多少の違いには自をつぶろう。

MSX system version 1.0

Copyright 1983 by Microsoft

やがて、最初の画面から、次の画面に変わる。

SONY HIT BIT system

MENU

- ●ジュウショロク
- ●スケジュール
- ●メモ
- BASIC

カーソルキー でえらんでください RETURN

最初から 表示が表示されたって こわがらなくてもいい やさないがら



最初の衝流。システムソフトの種類を示している

カーソルの動かしだは、 次のページで よくおぼえてね



プログラムのメニューを選択する
画面



これで操作はいつでもOKだ

一部の画面に表示された文字を、よく見てみよう。 MENUと書いてあって、その午に、

- ●ジュウショロク
- ●スケジュール
- ●メモ
- BASIC

と書いてある。そして、その下を見てほしい。

カーソルキーでえらんでください RETUR N

となっているから、そのとおりにしてみよう。カーソルキー▼を押して、画面にあるカーソルマーク(⑤)を、BASICと書かれた位置に移動させて、RETURNキーを押せばいい。

MSX BASIC version 1.0 Copyright 1983 by Microsoft 12431 Bytes free OK

color auto goto list run

これで、パソコンを操作する準備は、すべて発了したというわけ。あとは、キーボードから、どん人力してみよう。

カーソルキーの使 か方は が方ページに くわしく いるよ




OKは スタンバイのKだ パソコン操作を してもいいよ というわけ



のカーソルキーの使い方


●キーボードとカーソルキー(SONY・HIT BITの場合)



カーソルとカーソルキー

画館にあるカーソル(□)の位置に、キーボードから入力した文字や記号が表示される。逆のいい芳をすれば、入力する文字や記号が表示される。逆のいい芳をすれば、入力する文字や記号が表示される位置を崇すのが、カーソルだ。

カーソルは、画面の中で自由に動かすことができる。カーソルを動かすのが、カーソルキーだ。カーソルキーは矢節のついた 🔊 🗸 の 4 個のキーだ。これらのキーを押すと、カーソルは矢節の方向に移動する。



キーボードから 文字や記号の入力



画面をきれいにしたあとで

画面にOKと出たら、操作準備OKだから、どんどんキー入力してもいいのだが、画面がよごれたままでは気に入らない。画面のそうじをして、きれいな画面にしてから、レッツゴー!だ。画面にOKと出たら、

CLSとキーを押して

RETURNキーを押す

で変しているのは、 変上にOKとカーソル(■)だけとなったはずだ。 さあ、いよいよ、文字や記号のキーを押して、 文字や記号を表示させてみよう。でも、ただやみ くもにキーを押しても、態った文字や記号は表示 されないよ。アルファベットや数字、かたかな、 ひらがな、記号にマークなど、文字や記号の種類


たとえばあのキーを見てみよう。

ごとに、キーの押し方が違うのだ。



ひとつのキーにいろいろ書いて 数字、句読 ある。これらから、入力したり、 点、ローマ 小文字 文字を選ばなければならないのだ。字の位置 ひらがな

SHIFTキーを 押しながら HOMEキーを 押しても 画面は きれいになるよ



の文字や記号の入力方法

文字や記号は、次のようにキーを打って入力する。

英小文字──英字

ひらがな──かな
文字

ひらがな小文字──かな[SHIFT]+ 文字

かたかな → かな CAP 文字

かたかな小文字──かな CAP SHIFT + 文字

数字──数字

記号(キーの左下に表記)→記号

記号 (キーの左上に表記) → SHIFT + 記号

グラフィック記号→GRAPH+記号

サーに表記された位置での打ち分け

A = 数字、英小文字、記号 (一へ ¥ @ [;:], ./) → 日

B=記号(! "#\$%&,()=~;'{+*}<>?-)

—→[SHIFT]+[‡—]

B

C = グラフィック記号──GRAPH キー

D'=かたかな小文字、ひらがな小文字、記号(「一」、

。・) → かな SHIFT + (ひらがな)


またはかな CAP SHIFT + キー

(ひらがなの小文字、記号)

D=ひらがな→かなキー

かたかな──かな CAP キー

もう1度CAPを押せば 英小文字になるよ




SHIFT + 文字 は

SHIFTキーを

押しながら

文字キーを押す





ファンクションキーは、あるまとまった命令を 大力したと筒じ機能を持つキーだ。はじめに電源 を入れたときF1~F10までのファンクション キーは、キーを押すだけで次のような機能を果た すのだ。

RUNRETURN
とするよりも
F5キーをワンタッチ
かんたんかんたん

でんげんとうにゅうじ
●電源投入時のはたらき

 $F 1 \longrightarrow COLOR$

 $SHIFT + F6 \longrightarrow COLOR$ 15, 4, 7 RETURN

 $F2 \longrightarrow AUTO$

 $SHIFT + F7 \longrightarrow CLOAD$

 $[F 3] \longrightarrow G O T O$

 $SHIFT + [F 8] \longrightarrow C O N T [RETURN]$

 $F4 \longrightarrow LIST$

 $SHIFT + [F 9] \longrightarrow L I S T [RETURN]$

 $[F 5] \longrightarrow R U N [RETURN]$

 $SHIFT + F10 \longrightarrow CLS RUN RETURN$



ファンクションキーに新しい機能を定義する

例 F1 キーにPRINTを定義する

KEY 1, "PRINT" RETURN

で義したい命令語

で義したいファンクションキーの番号







プログラムは保存しておこう



くり返し利用するために

CSAVE&CLOAD 保存したり読み込んだり

せっかく入力したプログラムも、電源を切れば、はかなく霧のように消えてしまうのがパソコンだ。とっても苦心して作ったプログラムなのだから、それを保存して、必要なときに、いつでも使えるようにしなければ、なんのためのパソコンか、といいたくもなるだろう。

これを実現してくれるのが、 CSAVE と SAVE だ。

でSAVEは、プログラムをカセットテープに記録して保存する。SAVEは、フロッピーディスクに保存する命令だ。

そして、テープに記録したプログラムは、必要なときにテープから呼び出して、パソコン本体に読み込まなければならない。CLOADがその命令だ。フロッピーディスクに記録したものを呼び出すならLOAD命令だ。

とにかく、苦心して作ったプログラムは、ĈŚĀ VEかŚĀVEで、保存しておくことだ。 カセットテープに シャンを シャンを かいると カープ・ロープ・カープ・カープ・カープ・カープ・カープ・カープ・アープ・アープ・アール だよ



のCSAVE命令とCLOAD命令の使い方

●プログラムができたら、名まえをつけよう

プログラムの名まえは6字以内だ。6字以上の名まえをつけてもいいが、MSXなら、6字までは読み取って、7字めからは、あってもなくても、ないのと同じだ。

たとえば、

マイコンOKコレクション ここまで登録される

というプログラム名なら、「マイコン**OK**」までが、登録されたプログラム名だ。

- 1. キー入力 CSAVE "マイコンOK"
- 2. テープレコーダの録音スタート
- 3. RETURN

●FOUNDとOKが出たらLOAD OK

テープに保存したプログラムを読み出すなら、

- 1. 電源を切って10秒ほど待って、もう1度電源を入れる。
- 2. キー入力 CLOAD "マイコンOK"
- 3. RETURN


読み込むプログラム名

テープの節に、読み込むプログラム名が見つかったとき、FOUNDと表示される。


OKと出たら、プログラムの読み込みが終了したというサイン。


CSAVEが終わったいででででいる。 たら、電源を切がは、プログラムがほんとうでは入っている。 たとが確認すること。 CLOAD? RE

TURN キー でOKが出ればよし



パツコン操作への第一歩





パソコン計算機



計算記号をおぼえよう

PRINT命令その1 ●計算して答えを画面に表示する

キーボードのことがだいたいわかったら、とに かくパソコンに何かしごとをさせてみようよ。

コンピュータは、もともと大型計算機として開発されたものだから、計算は得意中の得意。たとえば、地球のまわりをまわっている人工衛星の軌道や打ち上げるロケットの軌道も、むずかしい科賞技術の計算も、みんなコンピュータの役自だ。

といっても、ここではそんなむずかしい計算を しようというんじゃない。きみたちの勉強や生活 に役立つように、パソコンを計算機として使って みようということなんだ。

この計算をしてくれるのがPRINT命令だ。 たとえば、3+5なら、

PRINT 3+5

とキー入力して RETURN キーを押す。

10-4なら、


P[R][I][N][T] = 10[-4]

とキー入力して、筒じくRETURNキーを押すんだ。

RETURN キーを押し 忘れると?



が面には文が出ているけど、コンだっているけど、コンだったいでは、コンだったいでは、コンだったいでは、コンだったいでは、いかいでは、これでは、一々いよ。注意してね



の計算問題のいろいろ

さあ、画面には どういうふうに



PRINT 3+5

OK

PRINT 10-4

OK

1行ごとにRET URNキーを押さ ないと、計算し てくれないよ

RETURNキーを押すのは、 「命令を実行しなさい」と いう意味なんだ

PRINT 8/2+5 * 6

PRINT (30+5) / 7

PRINT (9 * (5-2))/3

PRINT 5^3+4^4

PRINT 9^4/(27*3)

もう少しむずかしい計算をやらせて みよう。たし算、ひき算よりかけ算、 わり算を発にするのはわかるね



) カッコがついて

いるときは、内がわの

カッコから計算する

コンピュータの計算記号

十……タス (例) 5+3


ー……ヒク (例) 10-5

米……カケル (例) 6 米 2

(例) 8/4 /……ワル

……べき乗 (例) 2 へ 3 (2³)

) ……カッコ (例) 5米 (9-2)





直接話したりプログラムで話したり

CLS命令の面をきれいにそうじしてから

0章で、CLSとキー入力してRETURNキーを押すと、画面がきれいにそうじされたね。CLS命令は、それまで画面に表示されていたものをすべて消して、きれいな画面にするための命令なんだ。カーソルは左上に戻るよ。

では、まず画面をきれいにして……。

●パソコンに仕事をさせる2つの方法

パソコンに仕事をさせる方法は2蓪りある。ひとつは、今やった計算のように、置接キーボードから命令を入力して、RETURNキーを押し、その場で実行させる方法。もうひとつは、させたいしごとをプログラムにして、まずそれをパソコンに送り込む。そのあとRUNとキー入力し、R
ETURNキーを押して実行させる方法だ。

キーボードから直流 命令を入れて実行 かったる方法が がったる方法が ダイレクトモード



プログラムを作って政力を実行される方式を出る方式を出る方式を出るがラムモードというんだ



●プログラムってな~に?

プログラムは、パソコンにしごとさせるための命令書のようなものだ。この命令書はいくつもの命令文からできていて、しごとの順番にしたがって、1行ごとにきちんと番号がつけられて並んでいる。まず、命令語を使って命令文を作る。次に、その命令文をどうやって並べて命令書を作るか。これがプログラミングなのだ。プログラムを実行させる命令が、RUN命令である。

・プロクラムを作ってみよう

さっきの計算をプログラムにしてみよう

CLS命令を最初に入れておくと、プログラムの実行のときに、自動的に画面をそうじしてくれるよ

10 CLS

20 PRINT 8/2+5 x 6

30 PRINT (30+5) /7

40 PRINT (9 * (5-2))/3

50 PRINT 5 ^ 3 + 4 ^ 4



34

5

9

出してみよう

381

プログラムを実行させるときは

RUN RET

URNキーだ


プログラムについる子を行番けるというんだ

10番きざみにつけると便利だよ

RETURN キーの役わりは?

キーボードから直接、命令を入力するときのRETURNキーの役わりは、「命令を実行しなさい」という意味だ。

プログラムを入力するときは、番号のついている 1 行ごとに RET URN キーを押さなければならないが、このときは「プログラムを記憶しなさい」という意味になる。「記憶したプログラムを実行しなさい」というときは、 RUN RETURN キーだ。



画面に文字を書く



ひょう じ表示するものを""で囲む

PRINT命令その2●文字やキャラクタを画面に表示する

PRINT命令には、もうひとつの働きがある。 次のプログラムを入力してみよう。

10 CLS

20 PRINT "3+5"

30 PRINT 3+5


さあ、キー気力してRUNさせてみよう。 がか どうなっただろう。

3 + 5

8

0 K

筒じPRINT命 令なのに、どこ が違うのかな?




PRINTのあとの文字や数字を " " (ダブルク オーテーション)で囲むと、「" " の 節を 画面に 装売しなさい」という意味になる。

だから20行のPRINT文では * ″ の 中を装示して、30行では計算をして 画面に装示したんだ。





わかった! "が ついているかいないか で違うんだね



・アルファベットや模様を書こう

、 (ダブルクォーテーション)つきのPRINT命令がわかったところで、右のプログラムを たけりょくしてみよう。空白のところはスペースキーを押すんだ






キー入力のときに、**を忘れないように注意しよう。もし忘れるとエラーが出てしまうぞ

エラーってな~に?





OK! ぜんぶ入力で きたよ。 RUN RETURNキーだね

あっ、出たぞ、出たぞ。 米の箱の中に、アルファントが書いてある。 マベットが書いてある。 これがPRINT命令 なんだね





まちがったときはどうしよう

LIST命令●プログラムを画面に表示する

さて、プログラムを実行しても、ちゃんと画面に表示されなかった人はいないかな。

プログラムにミスがあると、パソコンは途中で実行が止まってしまう。そのかわりに、「ピー」という音を出して、プログラムのどこにまちがいがあるかを教えてくれる。

おや?こんな英語の文が出ているぞ。

Syntax error in 50

これは、「プログラムの書きかたがBASIC文法に合っていません。50行にそのまちがいがあります」と、教えているエラーメッセージだ。

では、プログラムを置さなければいけないね。 気力したプログラムを、もう一度画面に表示して くれる命令が、LIST命令だ。

LISTとキー入力して、RETURN キーを 押してみよう。

10 CLS

20 PRINT"********

30 PRINT"* *"

40 PRINT"* *"


50 PRIMT * ABCDEFG *"

60 PRINT"* *"

70 PRINT"* *"

80 FRINT"********

Syntax error
が出たときは、キー入りがのまちがいが多い




1文字1文字、正確 にキーを押さなくて はいけないね




アッ、ほんとうだいだい。50行いが、MT もまっているし、いるのけてるよ



の打ちまちがえた字を正しい字に直す





50 PRIMT * ABCDEFG * "

まず、PRIMTをPRINTに直 してやろう




カーソルをここまで 動かしてから

正しい文字INを押 して、RETURN キーを押すんだ







50 PRINT * ABCDEFG * "

*がないと計算しちゃうけど、文字は計算できないから、エラーだ



LIST命令のいろいろな使い方

LIST 40··········40行のプログラムだけを表示させる

L I S T 10-40······10行から40行までを表示させる

LIST —40……最初から40行までを表示させる

L I S T 40-----40行から最後までを表示させる

LIST ……プログラムをぜんぶ表示させる

の文字や記号を追加する

文字を追加するときに使うキーは、INS (インサート)キーだ。

50 PRINT * ABCDEFG * "

追加したい字の若にカーソル移動だ



50 PRINT * ABCDEFG * "

-INS キーを押すと、カーソルが 2分の1の大きさになり、

カーソルの 位置をまち がえないで

50 PRINT ** ABCDEFG * "

~ をキー入力すると が追加される



50 PRINT " ABCDEFG * "

もう一度INSキーを押すと、カーソルが荒にもどる

- 1 新しく文字を追加したい位置の若の字の上にカーソル をかさねる。
- 2 INS (インサート) キーを押す。カーソル が 半分の
 大きさ
 こになる。
- 3 追加したい文字のキーをたたく。文字が追加されて、そのぶん前からあった文字が右側に動く。

終れている。 たいでが面でが面してが面しているかなったがかった。 かが一点ができる。 かなったができる。 かなった。 と値っているかな?



のまちがえた文字を消す

まちがえた文字を消すときは、DEL(デリート)キーを使う。

10 PRINTT "ABCDEF"

カーソル■を消す文字の上にかされる。

10 PRINT ABCDEF"

DEL キーを押す。カーソル位置の文字が消える。 若側の字が1字分差に移動する。

10 PRINT "ABCDEF"

はじめのカーソル位置

10 PRINT "AF"

1 箇押すと1 文字を消し そのまま押し続けると押し た質数だけの文字数が消法 される。BCDEをまとめて消 してみよう。

●画面表示中のリストを途中でストップするには?

短いプログラムであれば、一度にぜんぶのプログラムが画面に表示されるが、優いプログラムになると、上の1行から順番に消えて、 下から続きのプログラムがどんどん装売されてくる。

この途中で画面を停止させたいときは、STOP(ストップ)キーを押して表示の実行を中断させる。もう一度 STOP キーを押せば、ふたたび表示が続けられる。

また、途中でLIST命令の実行を終わらせたいときには、CTRL キーとSTOP キーを押す。





がめた 画面には29×24のマス目がある

LOCATE●画面の縦の位置と横の位置を指定する

さっきPRINT文で実行させた模様とアルファベットは、画面のどこに表示されたかな? いちばん上の左はしから表示されたね。

では、
歯笛のまん
やとか
下の
芳とか、
首芬の
好
きなところに
装売させるにはどうしたらいいか。


が必に表示する位置を決めるのが、LOCATE命令だ。

文字を書く画面は、横に29字、縦に24行の字が 表示されるようになっている。位置を決めるため に、横をX座標として0から28まで、縦をY座標 として0から23までの番号が決められている。


この座標の位置をLOCATE命令で指定すると、
その位置からはじめの1文字めが表示されるんだ。
次の式のX、Yにいろいろな数値を入れてため
してごらん。ただし、Xは0から28、Yは0から
23までと決められていることに注意してね。

LOCATE X座標, Y座標

指定した位置から1文 学が始まるがから、 文字数にも注意しよう



ABCDEを続けて る。 表示されて LOなんでATE 26, 10なんではでいるが DEだっているが DEだっているが でいるが でい




○ひとつのマス目に1字表示

- 10 CLS
- 20 LOCATE 10, 5
- 30 PRINT "ABC"

40 END





次のプログラムを実行してみよう。

- 10 CLS
- 20 LOCATE 2,3:PRINT "MSX"
- 30 LOCATE 10,10:PRINT" WWW WWW
- 40 LOCATE 10,11:PRINT"
- 50 LOCATE 10,12:PRINT"
- 60 LOCATE 10,13:PRINT"
- 80 LOCATE 10,14:PRINT"#######
- 90 LOCATE 12,12:PRINT "MSX"



上のプログラムの意味はわかったかな? 20行で横 3 マスめ、縦 4 マスめのところから「MSX」を表示する。そのあと、♥で箱を書き、その節にMSX(90行)を表示する。こうして、グラフィックキャラクタを使えば、かんたんな模様なども表示させることができるよ。

のプラフィックキャラウタを表示するプログラム


グラフィックキャラクタを使って、トランプの「スペードの3」と「戦車」を装示させてみた。

「スペードの3」を表示する

10 CLS 20 LOCATE 3,3:PRINT" " 30 LOCATE 3,4:PRINT" | 4 | " 40 LOCATE 3,5:PRINT" | 4 | " 50 LOCATE 3,6:PRINT" | 4 | " 60 LOCATE 3,7:PRINT" | " 70 END


「戦車」を表示する

10 CLS
20 LOCATE 10,10
30 PRINT"--[#]"
40 LOCATE 10,11
50 PRINT" [#]"
60 LOCATE 10,12
70 PRINT"<*****



命令と命令をつなぐ: (コロン)の役わり

左のプログラムは、ひとつの行に、LOCATEとPRINTがいっしょに並んでいて、それぞれの命令が:(コロン)で区切られている。 :を使うと、ひとつの行の中にいくつもの命令をつなげて書くことができる。これをマルチステートメントというが、あまり使いすぎると見にくくなるので注意しよう。



データを入れる額



かずをいれるはこ すうちへんすう 数を入れる箱 "数値変数"

=(イコール記号)は「等しい」ではなく「代入する」の意味

「変数」は、命令とは違うけれど、プログラムを組むうえで、たいせつな考え方のひとつだ。

次の計算問題をやってみよう。

Aの値は10、Bの値は20、Cの値は30です。 D=A+B+CのDの値はいくつでしょう。

かんたんな問題だね。AとBとCの値をたした 答えDは60だ。

このA、B、C、Dが、コンピュータのプログラムの節で「姿数」とよばれるものなんだ。 この計算問題をプログラムに置してみよう。 A、B、Cの3つの 箱に入っているデータを かって、Dの箱 に入れるんだね



20 A=10:B=20:C=30 30 D=A+B+C

40 PRINT D


Dの箱のデータを動作した。 を画が表示される。 せるのが40行の PRINT文だ

算数の計算では、= (イコール記号) は「等しい」という意味をあらわすけれど、コンピュータでは「代入する」という意味なんだ。



算数のかんたんな計

算問題みたいだけど





プログラム中の=が代入する意味だということ がわかるプログラムをもうひとつあげておこう。

10 CLS

20 A=5:B=8:C=10

30 D=A*B:A=C/2

40 PRINT D, A

30行では、2つの計 発生を: (コロン) でつなげているよ



まず自分で変数A、B、C、Dそれぞれの値を っったで変数A、B、C、Dそれぞれの値を っったで変数A、B、C、Dそれぞれの値を をなったで変数A、B、C、Dそれぞれの値を できることなる。 された値が一致していれば、きみは変数がわかったということだよ。

40行の, (コンマ) は、Dの値とAの値 をはなして表示させ るための, だ

交数名と変数値

AやBが変数名で、変数に代入される値が変数値だ。

変数にも名まえをつけてやらないと、コンピュータが判断できない。変数名をつけるには、いくつかの約束ごとがあるので注意しよう。

- 1 アルファベットのA~Z、数字の0~9までが使える。
- 2 数字だけの変数名はつけられない。
- 3 最初の1文字はアルファベットを使う。
- 4 2 文字以内でつける
- 5 大文字でも小文字でもよい。

A 1 は O K、 1 A は ダメ

> BASIC命令 にあるIFやTO は使えないよ



● 要数は変化する数 Aの値はとんどん変わる

20行まではわかるね。
さぁ、簡題は30行だ。

2つの計算式がある。

D = A * B

A = C / 2

Dの箱には、A(5) とB(8)をかけた数を 入れる。


淡のAは? 20行の 5を入れて

5 = C/2なんてやった人はいな

いかな?


A=C/2は、Aの にC/2の値を入れ ると/う意味だけど、 そうすると、前にAの に入っていた5はど うなったのだろう。

筒じ変数に新しいデータを入れると、苦いで出てしまうんで出てしまうんで出てしまって、5は出り、 5は出り、 C/2が入る。



このプログラムでは、 B、C、Dの箱(変数) は一度しか使わないから変数値は変わらない







文字のデータを入れるときは

文字変数は変数名のうしろに\$(ドルマーク)をつける

データには大きくわけて2つの種類がある。ひとつは数値データ、もうひとつはことばなどの文字データだ。

数値データを入れる箱を、「数値変数」といい、数値が数値で使った変数だ。

文字データを入れる箱は、「文字変数」または「ストリング変数」という。名まえはおぼえなくてもいいけれど、次の2つのことを守らなければいけない。

- 1 文字変数には\$(ドルマーク)をつけて、 数値変数と区別する。
- 2 文字変数に入れるデータはかならず、 (ダブルクォーテーション)で囲む。

たとえば、

- 10 CLS
- 20 A \$ = "アタリ!"
- 30 PRINT A\$

文字変数もたし算ができるけど、計算するのではなく、文字列と文字列をつなぐんだ。

数値変数と文字変数 は別のものだから、 2つの組み合わせは できないよ



文字と数字はたせないよ。ダメな例だ

A=A+B\$



の文字を効に代入された数字は数ではなく文字列だ

- 10 CLS
- 20 A=5:B=7
- 30 A=A+B
- 40 PRINT A
- 50 END

- 10 CLS
- 20 As="5" : Bs="7"
- 30 A\$=A\$+B\$
- 40 PRINT As
- 50 END

数値変数が 変数が変数がい を見てみよう。

Aの箱に最初に入っていた。 いた5とBの箱の7を たして、もう一度Aの 箱に入れるんだね えつ、文字をたし算するの?

あってきか。文字と文字となった。




- 10 CLS
- 20 台事="ホ"ク カ "
- 30 B\$="クロウ "
- 40 じ\$="デ"ス"
- 50 A\$=A\$+B\$+C\$
- 60 PRINT A\$
- 70 END





文字変数のたし算は、数値変数のように計算するのではなく、変数に代入した文字と文字をつなぐことだ。もちろん、文字だから、ひいたり、かけたり、わったりはできない。



クルマを走らせる



表示の位置をどんどん変える

●LOCATE、PRINT、変数のまとめプログラム

10 CLS

20 SCREEN 0,0

30 WIDTH 40

40 FOR N=1 TO 35

50 LOCATE N, 10: PRINT" - "

60 LOCATE N, 11: PRINT" - "

70 LOCATE N, 12: PRINT" - m-m-"

80 LOCATE N-1,11:PRINT" "

90 LOCATE N-1,12: PRINT" *"

100 NEXT


今まで勉強した命令を使って、画面にクルマを走らせてみよう。

クルマは、LOCATE命令で表示する位置を決め、PRINT学で一と●を組み合わせて表示させる。これが50行から70行までのプログラムだ。

80行の * ″の 中にはなにも 書かれていない。
これは、 草が移動したあとに残る影を消している
んだ。 90行の * で、けむりのかんじを出してみた。
横に走らせるということは、 画面の横の座標、
つまり X 座標の上を移動させるということだね。

上下に動かすならY座標の上ということだ。

ふつうデストモッタングを ボーンマングを が変になって、 でいるよう。 でいるけど、 でいるけど、 でいるけど、 でいるけど、 でいるけど、 でいるけど、 でいるがでいる。 でいるがでいるができるが、 でいるが、 でいなが、 でいなが、



このLOCATE命令にあるX座標のNが、クルマを走らせるポイントなんだ。


Nは姿数だから、そこにX座標の値を入れてやらなければいけない。40行を見てみよう。

FOR N=1 TO 35

これは、「Nに1から35までの値を入れよ」という意味なんだ。つまり、いちばんはじめのクルマは、50行から90行にあるNに1の値を入れたところに装売される。次のクルマは、Nに2を入れたところに装売される。次は、3、4……と義後にNに35を入れたところに装売される。

これを続けて表示させれば、画面の左から若へ クルマを走らせることができるわけだ。 クルマの位置より1 でなりを表示されるのではいから、けるの位置はN-1 になるね

が作った戦車をこのプログラムの のプログラムよう に動かしてみよう



FOR N=1 TO 35

●FORとNEXTのあいだを35になるまでくり返す

X座標の上を1から35まで移動するのだから、 Xの値を1から35まで変えて、35個のクルマを書 くプログラムを作ってRUNさせれば、走らせるこ とができる。でもそれでは、とても長いプログラ ムになってしまうね。

これを解決してくれるのが、FOR~NEXT命令なんだ。NEXTは100 行にあるね。FORとNEXTにはさまれた命令を、決められた回数だけくり返すんだ。このプログラムでは、Nが35になるまで、「クルマを装示する」という筒じ仕事をくり返してくれる。ずいぶん使利な命令だね。

FOR~NEXTのくわ しい説が68ページ にあるから、ちょっ と読んでみてごらん



・クルマが画面の上を走る、走る、走る

最初のクルマの位置は、

Nに1を入れて、

LOCATE 1, 10

LOCATE 1, II

LOCATE 1, 12

次はNに2を入れて、50行か ら90行のプログラムをくり返す。

熱のクルマは消える。

LOCATE 2, 10

LOCATE 2, II


LOCATE 2, 12


その次は、N に3を入れる

その次は4

Nに35が入るまで筒 じ仕事をくり返す。こ のくり返しの仕事をし てくれるのが、FOR ~NEXT命令だ。

いまでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、この方では、このができます。このが作をいる。からなっては、人りでは、見た。これでは、人がどんだんだ。これでは、なべきに見えるんだ





プログラムを入力する前に



メモリ、行番号、表示文学数

NEW命令・メモリの中のプログラムを消してスッキリメモリ

NEW命令は、メモリの節に入っているプログラムを消してやる命令だ。

スイッチを入れたまま、次から次へとプログラムを気労していくと、メモリの節はどんどんいっぱいになって、いろいろなプログラムがまざり合ってしまう。そうすると、新しく気労したプログラムが、逆しく実行されないことがあるんだ。

だから、スイッチを入れたままのときは、次のプログラムを入力する前に、NEWRETURN キーで、記憶されているプログラムを消去したほうがいいよ。




AUTO命令の行番号を自動的につけてくれる

行番号を自動的につけてくれるのが、AUTO命令だ。




そのほか、出だしの行番号やきざみの数を指定 すれば、いろいろな行番号のつけ芳もできるよ。

AUTO命令を取り消したいときは、CTRL キーとSTOP キーを同時に押すんだよ。



WIDTH命令は、画面に表示させる桁数を決めるんだ。つまり、横に表示できる文字数ってことだね。

▼ 画面だれフバーにはるんだる




WIDTH 40 を実行すると、横に40文字分、入力できるようになるよ





州= | 2

BASICをマスターしまう





とびとびにプログラムを実行



ずっで 50 なら50行に行く

GOTO命令●指定された行にジャンプする

プログラムの智蕃号は知っているよね。プログラムの答符の智顗にかならずついていて、最初は次さな数字で、後ろになるにしたがって、だんだんだきな数字になっていく。

そして、パソコンは、智蕃号の外さなものから 順に実行していく――ということになっている。 でも、順序を気にかけずに、好きな智蕃号のとこ ろに行ってしまう場合がある。

たとえば、GOTO命令だ。GOTO命令はジャンプの名選手だ。

10 GOTO 100

とすれば、10行の後ろに20行があっても、30行があっても、そこには見向きもしないで、GOTOの次に書かれた100という行にジャンプして行ってしまう。つまり、プログラムの行番号の順序は考えずに、指定した行に飛んで、その行を実行するというわけだ。英語でGO TOは、~へ行けということだから、筒じようなものだね。

プログラムにない行番号を指定するとエラーになるよ



あまり使いすぎると プログラムが 見になっなった ほどほどに使おう



・GOTO文ショートプログラム

10 CLS

20 GOTO 40

30 PRINT "ABC"

40 FRINT"MSX"

50 END

左のプログラムは、20行のGOTO 文で、30 行を飛び越えて、40行にジャンプし、40 PRINT "MSX" を実行する。

だから、画節には "MSX" とだけ 装売するが、30行の PRINT "ABC" は飛び越されたので、実行されない。

MSX

ABCは


とばされたからいつまでたっても

表示されないよ

PRENUMを実行すると 実行すると 実行すると で 実行の行番号だけで 命令文件の行番号で 整理された行番号に 変かるよりで RENUMの説明は

111ページにある









GOTO命令

GOTO文につづいて指定した行番号の行にジャンプして、その行の命令を実行する。

GOTO 安は、GOとTOの間を1字だけあけて、GO TO と書いてもいいが、2字以上あけて書くと、GOTO 安にはならない。



ジャンプして ふたたび戻ってくる



GOSUB~RETURNESSE

GOSUB命令●RETURNで戻って次の命令から

どこへでも、指定する行へジャンプするのが、 GOTO命令だったね。ただ、GOTO命令はジャン プして行ったら、行きっぱなし。もとに戻っては こない。

GOSUB命令は、GOTO命令と簡じで、指定の行にジャンプするが、その行からの命令を実行したあと、RETURN文があれば、いちどもとのところに帰ってきて、GOSUB命令のあった次の命令から実行していくのだ。だから、GOSUB命令はGOSUB~RETURNと、ひとまとめにして、おぼえておいたほうがいい。

たとえば、

10 GOSUB 100

として、100行へジャンプして、100行から実行したあと、

150 RETURN

と、RETURN命令があったら、もとに引き返して、GOSUB命令の次の20行から実行するわけだ。

GOSUBは サブルーチンへ行け RETURNは Éれということだよ



GOSUB 100は 100行に ジャンプしろだ






かいちょう いえ かいいん 会長の家は会員をまわったあとで


左から1、2、3、4、5と5軒並んだ家があったとしよう。1は町内会の副会長さん、2は会長さん、3、4、5は会員さんだ。

副会長さんが作った文書に登員の名まえを書いてもらい、最後に会長さんの名まえとハンコをもらうとき、どうする?

1から出発して、2は会長さんだからとばして、3、4、5とまわったあと、2の会長さんのとこ

ろに戻って、名まえとハンコをもらう、という順 序だ。 サブルーチンって、 それだけで独立かれ プログラムの中 の い な プログラム だよ





JGOSUB文ショートプログラム



```
10 CLS
        20 GOSUB 110
        30 LOCATE 4,3:PRINT"795 N"
          GOSUB 190:CLS
          GOSUB 110-
        60 LOCATE 4,3:PRINT"M S X"
          GOSUB 190:CLS
          GOSUB 110-
       90 LOCATE 5,3:PRINT"=057"
        100 GOSUB 190:END
        110 FRINT"***********
                              *"
        120 PRINT"*
                                        四角の
                              *"
        130 PRINT"*
                                     枠を表示す
                              * 11
        140 PRINT"*
                                     るサブルー
                              * "
        150 PRINT"*
        160 PRINT"*
        170 PRINT"*********
②カウン
        180
           RETURN
       -190 FOR N=1 TO 1000:NEXT N
        200 RETURN
```

①のサブルーチンと②のサブルーチンが何度も呼び出される

 $10 \rightarrow 20 \rightarrow 110 \sim 180 \rightarrow 30 \rightarrow 40 \text{ GOSUB } 190 \rightarrow 190 \sim 200 \rightarrow 40 \text{ CLS}$ $\rightarrow 50 \rightarrow 110 \sim 180 \rightarrow 60 \rightarrow 70 \text{ GOSUB } 190 \rightarrow 190 \sim 200 \rightarrow 70 \text{ CLS} \cdots$

マルチステートメントに注意。GOSUBの次の命令に戻るんだ。



サブルーチンの使い方

サブルーチンを呼び出すのがGOSUB文だとわりきったほうが、わかりやすい。GO(行け)SUB(サブルーチンへ)だから当然そうなのだ。サブルーチンは、1個の独立したプログラムだとは、まえにも書いたね。だから、プログラムの中で、何度も使うような内容があったら、サブルーチンにしておけば、使いたいとき、いつでも、GOSUB文で呼び出すことができて、たいへん使利だね。

それから、1つのサブルーチンの竿に、もうひとつサブルーチンを作って、これを呼び出すこともできる。これを、サブルーチンの多量化といって、ちょっと高度なテクニックだよ。

サブルーチンの中に クリアスクリーンぶん CLS文を 入れたらいけないよ

> サブルーチンを GOTOやRUNで 実行すれば エラーだ



GOSUBのあとに飛び先の行番号を指定する。

G O S U B 50

50行に飛んで、50行以降のサブルーチンを実行したあと、RETUR N交があったら、GOSUB交の次の命令に戻る。

1つのサブルーチンの中には、複数のRETURN交があってもいい。
RETURN交では、行番号を指定して、特定の行番号にジャンプさせることもできる。



あきずに 同じ動作をくり返せ

BAS IC D

たとえば戦車を右に動かしたり

FOR~NEXT®くり返す動作の回数を指定してい

FOR~NEXTは、FORとNEXTにはさまれた命令を、指定した回数だけくり返して実行させる命令だ。

FOR N=1 TO 100

として、次にくり返して実行させる命令を書き、


NEXT N

とすれば、FORとNEXTの簡の命令を、N回だけくり遊す。そして、Nは1から100までだから、Nが1のときに実行、Nが2のとき、3のとき……いが100のときと、100回実行するということになる。

と、こんな戦車があったとして、これを画面に表

動かすというのは、装示を消して、その隣に筒じ装示を描いて、また消して、隣に描いて、消して、下でいる。

Nは数がら 変数がいだが数 変数がいだが変 が変いただが変



FOR~NEXTの あいだに 動作を描いて消すい 動作を入れればいい



OFOR~NEXT文ショートプログラム

10 CLS

20 FOR N=1 TO 20-

30 LOCATE N, 10

40 PRINT" [#]--"

50 LOCATE N. 11

60 PRINT" [#]"

70 LOCATE N, 12

80 PRINT" < * * * * * * * *

90 FOR I=1 TO 200: NEXT

100 LOCATE N. 12

110 FRINT" "

120 NEXT-

130 LOCATE N-1,12


140 PRINT" <"

90行のFOR~NEXT姿は、この行符を1から200まで行ったり来たりして、時間かせぎをしているループカウンターだ。

20行のFOR 文と120行の NEXT文のあいだで、

[#]--(*****

という戦革みたいなキャラクタを描いて消し、次に1だけ若の座標に筒じものを描いて指いて流流では、これを20回くり返している。



戦車みたいなキャラクタが右に動く が描いて消して、右に1ずれた座標に 描いて消すから 2000 みぎ うご

左から右に動くように見えるのだ





アプラストの入れ子標造

●FOR~NEXTの中にまたFOR~NEXT

例をいくつか、あげておこう

- (1) 10 FOR I = 0 TO 100
 - 20 FOR J = 1 TO 50
 - 60 NEXT J
 - 70 NEXT I
- (2) 10 FOR I = 0 TO 100
 - 20 FOR J = 1 TO 50
 - 60 NEXT J, I
- (3) 10 FOR I = 0 TO 100
 - 20 FOR J = 1 TO 50
 - 60 NEXT
 - 70 NEXT

中ででは、 中ででは、 ででいる。 ででい。 ででいる。 ででい。 ででいる。 ででいる。 ででいる。 ででいる。 ででいる。 ででいる。 ででいる。 ででいる。 ででいる。 ででい。 ででいる。 でいる。 ででいる。 ででいる。 ででいる。 ででい。 ででいる。 ででいる。 ででいる。 ででいる。 ででいる。 ででいる。 ででいる。 ででいる。 ででいる。

外という数は かならずらがった 変数を使うこと

NEXT交の変数は省略できるよ このときのNEXTは いちばん近くにあるFORのものだ



OFOR-NEXION - T回教に注意する

FOR J=10 TO 1 ……初期値が最終値 より大きいときは、1 回だけ実行される。

FOR J=-10 TO -5 ……小さい値から大きい値までの数、つまり-10から-5までの数5 回のループをする。

FOR J=10 TO 10 ……初期値と最終値が筒じで増分0のときは、1回だけ実行される。

FOR~NEXT文 を強うとも動を変数が を変数の初期値と 値に注意しよう



テクストがれい FOR~NEXT命令

FOR~NEXT命令の間の命令を、変数で指定した回数だけくり返す。 FORのあとの変数は1でもNでもよいが、NEXTの変数と簡じにする。

> FOR 変数=初期値 TO 最終値 STEP 増分 NEXT 変数

初期値の数字から最終値の数字までが、くり返す回数。STEP 増 分は、初期値の数から最終値の数までのステップを示す。たとえば、 0 TO 10 STEP 2なら、変数 0 に 2 プラスして変数 2 、 2 プラスして変数 4 ……変数 10 と実行する。STEPは省略できる。 STEPを省略したときは、増分は 1 とみなされる。



天気だったら野娥雨だったら勉強だ



発件しだいで行き先を決める

IF~THEN IF~THEN~ELSE

もし、キミが100点とったら、ボクはアンパンを100個たべるとか、あした笑気がよかったら、サッカーをしようとか、そのときの状況しだいで、あれをやったり、これをしたりするのが、IF文だ。

IF文には、大きく分けて、

IF~THEN

IF~THEN~ELSE

と2とおりの文型がある。

もし、あした発気だったら、野球をしよう、でも驚だったら(ELSE)勉強しよう、というのが、IF~THEN~ELSEなのだ。

$IF \quad A = 5 \quad THEN \quad 100$

というふうに使う。変数Aが5のときは、プログラムの100行に行けという意味だ。案件を判断して、それからどうするかというわけだ。

この=は、代入ではなく等しいの意味だよ。



ド~GOTO という形もあるよ 「Aが5なら 100行に行け」は IF A=5 GOTO 100だ



のIF~THENの使い方

2つの数値や文字列の大小を比較する。

1F A < 100 THEN A = A + 10

(Aが100より小さかったら、Aに10を加える)

IF A\$= "YES" THEN 100

(変数A\$の内容が "YES" だったら、100行に

ジャンプする)


●数値が 0 かどうかを判断する


IF A<>0 THEN 150 ELSE 200

(Aが0でなかったら150行へ、0だったら200行に ジャンプする)

IF A+B<>0 THEN 200

(変数A+Bが0でなかったら200 行にジャンプ する) 比較演算子の 一やくれるから 一やくやから 比較するのだ





・JF~THEN文ショートプロクラム

10 CLS: PRINT"U, H, K, M/ キーラ オス"

20 Ks=INKEYs:IF Ks=""THEN 20

30 IF K\$="u" THEN 70

40 IF K\$="h" THEN 80

50 IF K\$="k" THEN 90

60 IF K\$="m" THEN 100 ELSE 20

70 PRINT"DI F"Z":GOTO20

80 PRINT"E9" " F"Z" : GOTO20

90 PRINT"= +" F" Z" : GOTO20

100 PRINT"シタ テ"ス":GOTO20

110 PRINT"59 F"Z":GOTO20

インキーグラー INKEY\$は



まず *U、H、K、Mノキーヲ オス″と表示されるから、そのと うりに、まず「U」のキーを押そ うじゃないか。

U, H, K, M/ キーヲ オス

ほら

しのキーを押したよ

あれ、"ウエ デス"って

いったいこれはなんだ?

ウエ デス





IF~THEN~ELSE命令

なられた条件がどうなのかを判断して、次の行き発を決める。

IF 条件 THEN 文または行番号 ELSE 文または行番号


答えられた条件に合っていたら、THENのあとの文または行番号を実 行し、そうでなかったら、ELSEの次を実行する。 「ウエデス」っていったいなんだろう。わかっている人は、スルドイぞ。

U、H、K、Mのキーボードの 監査を見てほしい。わかったね。 4 文字のうち、 U は、 注にある ではないか。

田を葬してみよう。装点は、 "ヒダリデス"だね。 K を葬せ ば "ミギデス" M を葬せば "シ タデス"だ。

プログラムを見てみよう。

30行 ① のキーが押されたら、



4個のキーのうち、Uのキーは

上にある。Hが左で、Kは右、

(変数 K \$ が "u" なら)、70 行にジャンプ。70 行で "ウエデス" と 装売して、また20 行に戻って、キー気力待ちだ。

40行 K が押されたら……、 U と筒じだ。80行で "ヒダリデス" と 装売して、20行にÉる。あとは、これと筒じくり返しだ。





でんでつづる自由なお絵描き

●IF~THEN文のお遊びプログラム

10 CLS:KEY OFF 20 SCREEN 0 30 WIDTH 40 40 COLOR 15,5 50 X=10:Y=10 60 LOCATE X, Y 70 PRINT"*"; 80 ST=STICK(0) 90 A=0:B=0 100 IF ST=1 THEN A=0:B=-1 110 IF ST=5 THEN A=0:B=1 120 IF ST=7 THEN A=-1:B=0 130 IF ST=3 THEN A=1:B=0 140 LOCATE X,Y 150 PRINT"."; 160 IF X+A<0 OR X+A>39 THEN A=0 170 IF Y+B<0 OR Y+B>22 THEN B=0 180 X=X+A:Y=Y+B 190 LOCATE X,Y 200 PRINT"*"; 210 GOTO 80

い図でも、おもしろくない図でも、きみの腕しだいで描ける。

100行からの I F文にある S T = 1、S T = 5、S T = 7、S T = 3 は、*の進む方向、上下左右を条件にしている。



ひと^{*でが}ひとうに が 描けばいのだな





並んだデータを順番どおりに呼び出す



交数の順とデータの順は一致する

PEAD~DATA 2つそろっていちにんまえ

READ があったら、かならずDATAがあるのだから、 $READ \sim \overline{DATA}$ と、ひとまとめにして、おぼえておこう。

次のプログラムを入力して、RUNさせよう。

10 READ A

20 READ B

30 PRINT "A = "; A

40 PRINT "B = "; B

50 DATA 8

60 DATA 20

10行のREAD 安にある変数 Aに、50行のDATA 安のデータ 8 (定数) が代式され、20行のREAD 安にある変数 Bに、60行のデータ 20が代式されたんだよ、ということを、画笛の装売が崇しているのさ。



A = 8

B = 20

OK

データ8が 変数Aに代入 データ20が 変数 タ20が 変数 とこれ ていくんだって





へんすう 筆が変数なら色がデータだ

●虹の色を塗る順番も決まっている

READ A. B. C. D... READ~DATAの使い方を、もう少しくだいて

せつめい 説明してみよう。

えの具箱がある。いろいろな色の絵の具がある。 虹を描いてみようかな、とおもう。虹の7色は、 から、赤、オレンジ、黄、緑、水色、青、紫の 順だ。

色がまじるときたなくなるから、7本の筆を用 意して、1本の筆で1色の色を塗ろう。1の筆は 赤川だ。2の筆はオレンジ用だ。3の筆は……。

READ文に書く変数が筆だ。

READ文の変数は コンマ(,)で区切って たくさん 書いてもいい



OREAD~DATA文ショートプログラム

●棒グラフを描いてみよう

100 REM #" 0 7" 57

110 CLS

120 SCREEN 0,0:WIDTH 40

130 FOR N=5 TO17 STEP 2

140 H=H+1

150 READ A

160 LOCATE 3, N: PRINT H;":";

170 FOR I=1 TO A

180 PRINT "*";

190 NEXT I

200 NEXT N

210 DATA 15,8,19,14

220 DATA 9,26,16

FOR~NEXTは
130~200行
ここで 7 回まわって
データを 7 個
ひろってくる

READ文の変数Aに 210、220行の データが7個 順番に入ってくる

1: *********

2:*****

3: ************

4:********

5: ******

6:***************

7: ***********

160 LOCATE 3, N: FRINT H;";

140 H = H + 1

7項目の数が1から1ずつふえて

160行のPRINT文で


書かれていくよ

を標(3, N)の位置から 1行とばしに 「:」ジルシを 表示せよ、だ





OREAD~DATAのかたち



A \$は文字型変数、B、Cは数値変数だ。文字データを呼ぶのは文字変数、数値データを呼ぶのは数値変数、数値変数なのだ

PEAD~DATA命令

READ交は、かならずDATA交がついてくる。

という文型だが、このDATA文のデータが、READ文の変数に、順番とおりに代入される。READ文で使う変数は、数値変数でも文字変数でもいいが、読み込むデータと同じ型でなければ Syntax errorとなる。

***** II



PEAD~DATAを応用しよう

でんわかんり電話管理プログラム

READ~DATAを使った芯箱プログラムを組んでみた。電話管理プログラムだ。

プログラムを短くするために、画面の表きさを WIDTH 20 と小さくしているが、ほぼ、実用に 近いプログラムだ。 データをふやして が張ったが 拡張すれがで 電話帳代わりのきる 実用ソフトができる



- 10 CLS: SCREEN 0: WIDTH 20
- 20 DIM A\$(5),B\$(5):KEY OFF
- 30 FOR N=1 TO 5
- 40 READ A\$(N), B\$(N)
- 50 NEXT
- 60 CLS: PRINT" #### TEL カンリ ####"
- 70 LOCATE 0,5
- BO PRINT"**************
- 90 FOR I=1 TO 5
- 100 PRINT"*
- 110 NEXT
- 120 PRINT"*************
- 130 LOCATE 0, 15
- 140 INPUT A\$: FOR N=1 TO 5
- 150 IF A\$=A\$(N) THEN 180
- 160 NEXT: LOCATE 0,15
- 170 PRINT SPC(20):GOTO 130
- 180 LOCATE 4,7:PRINT A\$(N)
- 190 LOCATE 4,9:PRINT B\$(N)
- 200 LOCATE 2,15:PRINT" +- 9 オシテ クタ"サイ"
- 210 S\$=INKEY\$:IF S\$="" THEN 210
- 220 GOTO 60
- 230 DATA 37"7,303-8909,75"7,876-9500
- 240 DATA DUTY,831-0743,t+7" +,800-1234
- 250 DATA 1759,42-0820

●プログラムの使い方

プログラムをキー入力して、RUNさせたら、電 監督を調べたい人の名まえを入力する。その人 の番号が、この電話帳に掲載されていれば、名ま えと電話番号が表示されるよ。

もちろん、電話番号が登録されていない人の名 まえを入力しても、それは表示されない。

電話番号を検索して表示したあと、「キーヲオシ テクダサイ」と表示されるから、もう1度してみ たかったら、どのキーでもいいから押せば、また スタートする。

●プログラムのかんたんな説明

- データの呼び込み 30~50行のREAD 笠で、230~250の行のデータを呼んでいる。
- ・名まえがあるかどうか 入力された名まえのデータがあるかどうかを判断するのは140~160行のFOR~NEXT文だ。名まえがあれば、180行に行って、名まえと電話番号を装売する。

ヤマシタ 42-0820

データをふやすなら 新しくデータ交で名まえと電話番号を追加し、20行のA\$(5)、B\$(5)、30行の5、140行の5とある数字の5をデータの数に合わせてふやせばいい。

このまま 調べられるのは コグマとノジマ シンセイにセキグチ ヤマシタだけだよ

170行は 空かを20個 書いているが 書でを20個書が 空で表すったから 消えてしまう





まちがいの意味と行番号を表示



よくあるのはSyntax error

エラーメッセージ・プログラムを管せばいい

人はまちがいをおかしたら、つぐないをしなければならない。でも、まちがったかどうかを知らせてくれなければわからない。この「オーイ!まちがっているよーん」と教えてくれるのが、エラーメッセージだ。

せっかく作ったプログラムを入力して、RUN させはしたのだが……、画面には無情にもSyntax errorの表示。このエラーは、初心者ほどおか すエラーだ。

Syntax error in 10

Syntax errorは、入力したプログラムが、まちがって書かれていたというエラーだ。初心者のうちは、だれだってやることだから、はずかしがらなくたっていい。

LIST RETURN として、プログラムを装 売させ、まちがいを質せばOKだ。 in 10っていうのは 10行にまちがいがある ということだ



のよく出るエラーメッセージ

Syntax error

プログラムが文法に合ってないというエラー。 実は、入力するときの打ちまちがいが夢い。

Illegal function call

ステートメントや関数の使い芳がまちがっている。指定できる範囲をこえて、指定してしまったなどがある。

Out of DATA

READ~DATAで、DATA
党に読み
出せるデータがない。

RETURN without GOSUB

GOSUB 文とRETURN 文が、うまくかみ合っていない。

Type mismatch

READ~DATAなどで、データの形式と変数の 形式がまちがっている。

Frida 7714- In 5 - Device I/O error

カセットにSAVEしたプログラムが、うまく革 なにLOADできない。革体とカセットの接続ミスや普量ミスのことが夢い。

NEXT without FOR


NEXT文に対応するFOR文がない。


Undefined line number

指定した智番号がプログラムにない。



パート3 やさしい プログラミング





プログラミングとは



命令をつないで仕事をさせること

フローチャート・仕事の流れを図に書いてみるとよくわかる

BASICの基本命令をひと通りマスターしたら、 次はプログラムの作り方を勉強しよう。

プログラミングとは、コンピュータに首的の仕事をさせるために、命令と命令をつなぎ合わせてプログラムを作ることなのだ。

BASIC命令を知っていても、それをちゃんとつ なぎ合わせることができなければ、プログラムを 作ることはできないんだよ。

プログラムを作るには、まずどんな仕事をさせたいかをはっきり決める。次に、どんな順序でその仕事をさせるか、順番を決めてやる。その順番ごとに、BASIC命令をあてはめるんだ。


といっても、いきなりキーボードからプログラムを入力するのは、初心者のきみにはまだ草いのではないかな?

そこで、仕事の流れを図にあらわしてみよう。 この図が「フローチャート」とか「流れ図」とよ ばれるものなんだ。

フローチャートを書けば、複雑ないない。 も、その内でしまってしまってしまっている。



のフローチャートの書きかた





さんかくけい めんせき けいさん 三角形の面積を計算する

INPUT命令・キーボードからデータを入力する

INPUT命令は、キーを押してデータを入力するときに使う。

10 CLS (1

20 INPUT A

30 INPUT B

40 PRINT A*B

10 CLS

20 INPUT"A=";A

30 INPUT"B=";B

40 PRINT A*B

次の2つのプログラムを入力しよ

2

どちらのプロ

じ仕事をするんだよ

まず左のプログラムをRUNさせてごらん。画面は、? ? (クェスションマーク)を出してとまったままだね。このままなにもしなければ、永遠に止まったままだ。

そこで、1でも2でもいいから、きみの好きな 数字を入力してみよう。この数字が変数Aに代入 される。

また?が出たね。もうひとつ数字をキー入力しよう。この数字が変数Bに代入される。

それから、40行の仕事、A×Bのかけ算をして その答えを画面に表示してくれる。

若のプログラムをRUNさせてみよう。こんどは ?だけのかわりに「A=?」、「B=?」と画面に 装売される。つまりメッセージつきだから、意味 がわかりやすいというわけだ。

AとBに入れたい数字をキーボードから入力すると、簡じように計算して答えを出してくれるよ。




メッセージつきの(NPUT命令のときは、 変数の前に;(だないない)をつけ忘れないようにね



の三年形の面積を計算するフローチャート


三角形の面積をコンピュータに計算させよう。



当解形の節積の計算は、「底辺×篙さ÷2」だね。でも、このままをコンピュータにいったってわからないよ。

コンピュータに仕事をさせる順序でプログラミ ングしてやらなければならない。

コンピュータの仕事は、「キーボードから三角形の底辺の長さと高さを入力してやると、その面を計算して画面に表示する」ということだな





フローチャートに使う記号

フローチャートを書くにも記号や規則があるけれど、いちばんたいせつなのは、ひと自見て流れがわかるということだ。あまり規則にしばられず、どんどん書いていこう。

START END	・はじめと終わりの記号
	・操作や仕事の内容を書き込む
	処理内容を分けるための条件
	を書き込む


では、コンピュータの仕事をフローチャートにしてみよう。






三角形の面積を計算するプログラムは、40行から70行までだということは、わかるね。

LOCATE 命令と PRINT 命令で、何のプログラムかわかるように、タイトルをつけておいたよ。これで完ぺきだね。





仕事の流れが違うとき



F~THENのフローチャート

きみがキーボードから入力した数が、ぐう数かき数かをコンピュータが区別するプログラムを作ってみよう。

コンピュータの仕事を大きく分けてみると、

- 1. きみがキーボードから数を入力する
- 2. ぐう数か、き数かを区別する
- 3. ぐう数のときには「グウスウ」、き数のときには「キスウ」と画面表示する

これをフローチャートに書いてみるわけだが、 その前に、コンピュータがどうやってぐう数とき 数を区別するのかを説明しておこう。

●ぐう数ってどんな数?

2、4、6、8、10、12……これらはみんなぐう数だね。3、5、7、9、11……はき数だ。では、ぐう数とはどんな数をいうのかな? **考えてみよう。

ぐう数とは、2で割り切れる数だといえないかな? 逆に、き数は2では割り切れず、禁りが出る数だね。

グウスウ

キーボード から、2を 入力すると



キスウ

こんどは5 を入力だ

アレッ?

どうしてわかるのか



コンピュータがぐう数かき数かを区別するのに 使う記号が MODだ。 MODはわり算をしたときの ** 余りの数を出すときの記号なんだ。だから、

A MOD 2=0


という式だったら、Aの数を2で割ったときの余 りは0ということだ。禁りが0なら、Aはぐう数 だね。条りが1なら、Aはき数だ。

これがわかれば、プログラムは作れるよ。さあ、 フローチャートを書いてみよう。

Aに6を入れてみる 6 MOD 2 6÷2は、わり切れ るから余りの数は だからぐう数だね







10 INPUT A 20 IF A MOD 2=0 THEN PRINT"ク"ウスウ" :ELSE FRINT"キスウ" 30 END

1

- 10 INPUT A
- 20 IF A MOD 2=0 THEN 50
- 30 PRINT" +ZO"
- 40 GOTO 60
- 50 PRINT" 7" ウスウ"
- 60 END

プログラムは2通り作れるよ。20行がポイントだ。




①もしAに代入した数がわり切れる ***数なら *グウスウ * と表示しなさい。 ②もしAに代入した数がわり切れる数なら50行へ行きなさい。



IF~THEN~ELSE命令は、いろいろな条件によってコンピュータが処理する仕事の内容が違うときに使う命令だ。

どの条件のときにどんな仕事を実行するか、条件が合わないときはどういう仕事をするかを、それぞれ分けて書いてやらなければならない。

ひし形の囲みの中には?マークを書いておくこと。また、条件が 合ったときは(YES)、合わなかったときは(NO)と書いて、それ ぞれの仕事の行き先を矢印で結ぶ。



から100までのたし算



FOR~NEXTかド~THENで

1から100までの数をたし算するといくつになる かという問題だ。1+2+3+4+5……+ 98+99+100=? きみが計算すると何分かかる かな? コンピュータならアッというまだぞ。た だし、計算するためのプログラムを作らないとね。 このたし第の考え方を説明しておこう。

2は1より1多い数。3は2より1多い数。4 は3より1多い数だね。つまり、前の数よりも1 数い数を順番にたしていけばいいわけだ。

そこでまず、A、Bという箱を2つ用意しよう。 Aの箱には次にたす数を入れる。Bの箱はたし算/次のページに進む前 の結果を入れる箱としよう。

この箱は変数だから、新しい数を入れると前の 数は出てしまう性格があったね。これを利用しよ うというわけだ。どんどん入ったり出たりして、 Bに100までたした数が入ったら計算はおわり。

このプログラムは、IF~THEN命令を使っても でれるし、FOR~NEXT命令でも作れるから、2 遊りの作り方を説明しておこう。

1 + 2 = 3


3 + 3 = 6

たいへんだなぁ



に、自分で紙に箱を 書いて考えてごらん






6が入っている

4が入る(3+1)

3 は出る

6は出る






= (イコール) は代入する記号 だったことを思い出してね





1から99までの数 をたした答え


1から100までたした た答えが入った



デOR~NEXTなら1から100までをどんどん入れる







サイコロごろごろ



パソコンに数を作らせる

PND関数とINT関数●2つそろわなければ整数は作れない

キーボードから数を入力するときは、1でも3でも10でも、好きな数を入力することができるね。では、コンピュータに数を出させるにはどうしたらいいのだろう。

コンピュータに数を作らせるのが、RND関数だ。 賞数などという名前はおぼえなくてもいいけれど、 次の基本だけはおぼえておこう。

RND (1)

これは、コンピュータにでたらめな数を発生させる命令だ。

次のプログラムを実行してごらん。

10 CLS

20 PRINT RND (1)

30 GOTO 20

が動には、どんどん数字がならんでいくぞ。この数はまったくでたらめに作られているんだ。

RND関数というのはでたらめの数を作る働きを するんだよ。

が関数には使利なものがなる。 がたくが強している。 といい



00以上1末満の数を発生させてから

0.1398762



RETURN SERVICES

PRINT RND (1)

彩的(1)は、0より光さいでは、0より光さくて1よりが数をでたらが発生が命が表した。 があるんだ。 Print であるができるんだ。 首節に表している である である である こう。

0より失きくて1より小さい数というのはどんな数だ? そう、小数点付きの0.12345 ……という数だね。

0より 大きいのだから 0.0000001……でもいい。 また、1より 小さくて1 に 近い 数は、0.999999…… だ。RND (1) は、この $0.\triangle \times \bigcirc \triangle \times \times$ ……という数をでたらめに 発生させているが、これより 大きな数を発生させるには、どうしたらいいか?


●大きくしたい数だけかける

1よりも光きな数を作りたければ、その数だけかければいよ。

たとえば、0より大きくて10より小さい数なら、

RND (1) *10

これで、0より光きくて10より小さい数がどん どんできてくる。PRINTで表示してごらん。 このでたらめに発生する数と、コンジャンの数と、コンジャンの数と、一名数に対していたが、一々だ





の小数点以下はとってしまう

一小数点付きの数を整数になおすINT文

RNDで数字のもとはできた。でもまだ小数点以 下の数がゴチャゴチャとついたままだ。これをと ってしまえば、整数ができるね。

小数点以下をとってしまう命令が、INT文だ。 ***
書き方は、こうなる。

INT (RND (1) *10)


がめたのかであるには、

PRINT INT (RND (1) *10)

RETURNキーを押して実行してごらん。

さあ、これで、0より大きくて10より小さい整数、つまり0から9までの数がどんどん画面に出





1から6までの数を作る

きみもよく知っているサイコロの目を出してみ よう。1から6までの数だ。

まず、0より大きくて6より小さい数を作る。

RND(1) * 6

これで0より大きくて6より小さい数ができる。 これでは0から5までの数しかできない。1より 大きく7より小さい数を作らなければならないか ら、これに1をたしてやる。

RND (1) * 6 + 1

まだ小数点以下の数がついたままだから、INT めいねい 命令でとると、

INT (RND (1) *6+1)

この命令を与えてやると、コンピュータの中で 1から6までの乱数が作られる。

● 1 から 6 までの数を作るプログラム

- 10 CLS
- 20 A=INT(RND(1)*6+1)
- 30 PRINT A:
- 40 GOTO 20

● 1 から 6 までの数をあてるゲーム


キーボードから、きみの好きな かず にゅうりょく 数を入力してみよう。 コンピュ ータの持っている数と、きみの 入力した数があえば、"アタリ" と表示されるよ

- 10 A=INT(RND(1)*6+1) 20 INPUT "1カラ 6マデ"ノ キーラ オシテクタ"サイ" #B
- 30 IF A=B THEN PRINT"779!!" ELSE PRINT"nz"b!!"
- 40 GOTO 10



RNDとINTは、数に 関係するいろいろな ところで使われてい るよ。何回ゲームが できるとか、キャノ ン砲を何発出すよう にするとか、ネ






サイコロ応用ゲーム



102

パイマークを移動して標的に当てる



るから、なかなかうまく標 できたらないぞ。

サイコロコロコロ サイコロコロコロ

```
10 CLS
20 SCREEN 0,0
30 WIDTH 40*KEY OFF
40 FOR Y=1 TO 3
50 LOCATE 0,Y
60 FOR X=1 TO 40
70 PRINT"♥";
80 NEXT X,Y
90 FRINT"
100 FRINT"_____
110 FOR N=4 TO 17
120 PRINT" |
130 NEXT
140 FRINT" -----
160 X1=6:Y1=6
170 LOCATE 20,11:PRINT"x"
180 LOCATE X1, Y1: PRINT"T"
190 S=0:LOCATE 12,2
200 PRINT"SAIKORO KOROKORO"
210 K*#INKEY**IF K*#""THEN 210
220 A=INT(RND(-TIME)*6)+1
230 BEEP: S=S+1
240 IF K*=" " THEN PRINT"GOOD BY!" END
250 X=30:Y=19
260 ON A GOSUB 480,540,600,660,720,780
270 IF S=15 THEN 290
280 GOTO 220
290 C=INT(RND(-TIME)*6)+1
300 LOCATE X1, Y1: PRINT" "
310 IF (C=2)OR(C=3) THEN X1=X1+A
320 IF C=5 THEN X1=X1-A
330 IF C=6 THEN Y1=Y1-A
340 IF (C=1)OR(C=4) THEN Y1=Y1+A
350 IF X1<=2 THEN X1=2
360 IF X1>=37 THEN X1=37
370 IF Y1<=5 THEN Y1=5
380 IF Y1>=18 THEN Y1=18
390 LOCATE X1, Y1: PRINT" m"
400 IF (X1=20)AND(Y1=11) THEN 420
410 S=0:GOTO 210
```

```
420 LOCATE 19,10:PRINT"END"
430 FOR M=1 TO 20
440 BEEF: LOCATE 19, 10: PRINT"
450 FOR T=1 TO 100:NEXT
460 LOCATE 19,10:PRINT"END"
470 NEXT: END
480 LOCATE X,Y: PRINT", "
490 LOCATE X, Y+1: PRINT" | "
500 LOCATE X,Y+2:PRINT" | • | "
510 LOCATE X,Y+3:PRINT"
520 LOCATE X, Y+4: PRINT" ----- ";
530 RETURN
540 LOCATE X,Y: PRINT" ------ "
550 LOCATE X, Y+1: PRINT" | 0 | | "
560 LOCATE X,Y+2:PRINT"(
570 LOCATE X,Y+3:PRINT"| 0|"
580 LOCATE X, Y+4: PRINT" ---- ";
590 RETURN
600 LOCATE X,Y: PRINT" "
610 LOCATE X,Y+1:PRINT" | 0 | "
620 LOCATE X,Y+2:PRINT" | 0 |"
630 LOCATE X, Y+3: PRINT" | 0|"
640 LOCATE X, Y+4: PRINT" ---- ";
650 RETURN
660 LOCATE X,Y: PRINT" ----- "
670 LOCATE X, Y+1:PRINT" | 0 0 | "
680 LOCATE X,Y+2:PRINT"| | "
690 LOCATE X, Y+3: PRINT" | 0 0 | "
700 LOCATE X, Y+4: PRINT" ----- ";
710 RETURN
720 LOCATE X,Y: PRINT" ---- "
730 LOCATE X,Y+1:PRINT" | 0 0 | "
740 LOCATE X,Y+2*PRINT"1 0 |"
750 LOCATE X,Y+3*PRINT" | 0 0 | "
760 LOCATE X, Y+4: PRINT" ----- ";
770 RETURN
780 LOCATE X,Y: PRINT" "
790 LOCATE X, Y+1:PRINT" | DOO!"
800 LOCATE X, Y+2: FRINT" | "
810 LOCATE X, Y+3:FRINT" | 000|"
820 LOCATE X, Y+4:PRINT" ---- ";
830 RETURN
```



さんすうドリルプログラム



10問中いくつあたったか?

かんたんな計算問題のドリルを作ってみよう。 普覧はひと桁のかけ算だ。仕事の流れを考えてか ら、フローチャートを書いてみよう。

プログラミングの流れ

- 1. コンピュータが問題を作って、
 画面に表
- 2. その問題の答えを、きみがキーボードから入力する。
- 3. 答えがあっているかどうかを、コンピュータが判断する。答えがあっていれば〇、まちがっていれば×を表示する。
- 4. 問題が10間になると、終わる。



フローチャートは、これを図に置せばいいだけだ。それほどむずかしいプログラムではないから、 発に進む前に、トライしてみてもいいよ。


ポイントとなる命令は、問題を作るために数を 整生させるRND、INTと、アタリ、ハズレを判定 するIF~THEN命令みたいだね。 乱数を使えば、どん な問題が出るのかぞ みにもわからないぞ



・さんすうドリルのフローチャート

3+2 6+1

B*D=



このフローチャートで、たし算、ひき算、かけ算、わり算の4種類の計算問題を作れる。

106

っさんすうドリルのプログラム

- 10 CLS
- 20 SCREEN 0,0
- 30 WIDTH 40
- 40 KEY OFF
- 50 LOCATE 15,0:PRINT" "
- 60 FOR N=1 TO 10
- $70 \times INT(RND(-TIME)*9+1)$
- 80 Y=INT(RND(-TIME)*9+1)
- 90 LOCATE 8,1+N*2
- 100 PRINT X;"*";Y;"="
- 110 LOCATE 17,1+N*2:INPUT A
- 120 IF X*Y=A THEN LOCATE 23,1+N*2:S=S+1
- 130 IF X*Y=A THEN PRINT"O":NEXT:GOTO160
- 140 LOCATE 23,1+N*2
- 150 PRINT" X " : NEXT
- 160 LOCATE 27, 18
- 170 PRINT" 10 ED #10 "
- 180 LOCATE 26, 19
- 190 PRINTS;"モン アクリテ"ス"
- 200 LOCATE 27,21
- 210 PRINT" +- 7 77"
- 220 Z\$=INKEY\$:IF Z\$="" THEN GOTO 220
- 230 RUN

●プログラムの説明

かんたんにプログラムの説明をしておこう。

10行~50行

初期設定といって、画面表示の準備をする部分 だ。20行のSCREEN 0, 0で、文字表示用の画面 を指定して、WIDTH 40で、横に40字表示でき るようにした。

40行の「KEY OFF」は、初めて出てくる命令 だね。電源を入れたときの画面には、下のほうに



を判定するループ



*KEY OFFは、 ファンクションキー ファンタが画面から消 の内容を画面から消 す命令だ



ファンクションキーの内容が表示されているね。 これはべつに表示されているままでもかまわない けれど、ないほうが画面が見やすくなるというと きには、KEY OFF命令を実行すると消えてしま う。

: (コロン) でつな ぐマルチステートで ントがいるから くるから注意しよう

60行~150行

この部分のFOR~NEXTループで、10回問題を 造しているのがわかるかな?



60 FOR N=1 TO10

70 X=INT(RND(-TIME)*9+1)

80 Y=INT(RND(-TIME)*9+1)

90 LOCATE 8,1+N*2

100 PRINT X;"*";Y;"="

110 LOCATE 17,1+N*2:INFUT A

120 IF X*Y=A THEN LOCATE 23,1+N*2:S=S+1

130 IF X*Y=A THEN PRINT"O":NEXT:GOTO 160

140 LOCATE 23,1+N*2

150 PRINT "x":NEXT

かけ算をする2つの数をX、Yの変数として、 1から9までの整数をランダムに発生させている のが70行と80行だ。

ここで $\left(-\stackrel{?}{1}\stackrel{?}{ME}\right)$ という見なれないものが出てきたね。1から9までの整数を発生させるには、

INT (RND (1) *9+1)

でも、もちろんいい。

ただ、この場合は乱数を発生させるたびに簡じような値が出てくるんだ。だから簡じ問題が何回も出てきてしまうこともある。





RND (-TIME) とすると、カッコ内の数を自動できた。たから、いろいろな問題が出題される。

120行と130行はIF文で答えがあたったときの処理だ。X * Y の答えがA と一致しないときには、140行から150行へ行って、まちがったときの処理、つまり×を画面に表示させるよ。

160行~190行

10間中いくつあたったかを画面に表示する。

200行~230行

「キー ヲ オス」と画面表示が出たら、キーボードから何でも好きなキーを押せば、もう一度、10間の計算問題がスタートする。

5+1=6 O 6+5=9 X

120行のS=S+1 はあたったときの 回数をなっている。 〇節を表示していから 160行に飛ぶよう 変数Sは190行 にあるね



文字をつなげて表示させる; (セミコロン)

100行を見てみよう。Xは70行で発生させた乱数。Yは80行で発生させた乱数に、Yは80行で発生させた乱数だ。;は、文字をつなげて表示するときに使う記号だ。たとえばXが9、Yが5のときには、9×5と表示される。

110行では、=のうしろにカーソルを指定して、INPUTの?マークを表示させて、名の画館のような計算問題ができる。

;を,(コンマ)にかえると、 ※の文字との間に13文字券の空白 をあけてしまう。





たし算、ひき算、わり算のドリル

●たし算のプログラムに変える

100行と120行、130行のアスタリスク(*)を + (プラス) の記号に変えればO K。

問題をむずかしくしたければ、70行と80行の9 をもっと失きな数に変えればいい。

・ひき算のプログラムに変える

100行、120行、130行を一(マイナス)に変えるのはたし算と筒じだ。ただし、このままだと引く数が引かれる数より失きくなって、一(マイナス)の答えが出ることもあるよ。

マイナスの答えを出したくない場合は、プログラムを1行道加する。80行のあとに、

85 IF X<Y THEN 70

この意味は、YがXより失きいときは、もう一度、数を発生させるために70行にもどるということだ。追加したらRETURNキーを押すよ。


●わり糞のプログラムに変える

わり算のプログラムに変えるときには、もう1 着プログラムを追加する。86行として、 * (カケル)を、+ (タス)、一(ヒク)、 (ワル)に変える



LOCATE 8,.
.00 PRINT X;"*",
110 LOCATE 17,1+
120 IF X*Y=A THE
130 IF X*Y=A THE
'40 LOCATE 23,1

ひき算、わり算は、ちょうと工夫が必要




追加したらかならず

RETURNキー。 リストして雑認す ることも忘れずに。

86 IF (X/Y) <> INT <math>(X/Y) THEN 70

これは、わり切れる問題を出すためのプログラムで、<>の記号は「等しくない」という意味だ。 追加したら、LIST命令で確認しておこう。





プログラムの整理



行を加えたりけずったりしたとき

P ナンバーがない RENUM命令・プログラムの行番号を整理する

RENUM命令は、行番号をそろえる命令だ。
わり算プログラムに変えたときを考えてみよう。
*AUTO命令で、10番きざみにきれいに並んでいた
プログラムが、途中から変わってしまったね。
もう一度10番きざみの行番号にして整理しよう。

RENUM

とキー入力して、RETURNキーを押す。

画面上のプログラムはなにも変化しないけれど、RENUM表示のすぐ下にOKと表示されているはずだ。RENUM命令は、「プログラムの行番号を付け変える」という命令だけで、整理されたプログラムを表示させるのは、LIST命令だ。



DELETE命令・プログラムを行番号ごととってしまう

DELETE命令は、プログラムを行番号ごととってしまう命令だ。2~3行消すだけだったら、消したい行番号をキー入力して、RETURNキーを押せば消えてしまう。DELETE命令は、たくさんのプログラムをまとめて消すときに便利なんだ。



で使い芳もいろいろある。DELETEとキー に対したら、RETURNキーを忘れずに。終わっ たら、筒じくRENUMで整理して、LIST命令で画 一覧に出して確認しよう。



DELETE 行番号……この行番号だけを消す

DELETE 行番号①一行番号②……①から②までの行を消す

DELETE 行番号一……この行番号からあとの行を消す

DELETE 一行番号……最初の行からこの行番号までを消す

●プログラルの編集をするREMUMEDELETE

60 FOR N=1 TO10

70 X=INT(RND(-TIME)*9

80 Y=INT(RND(-TIME)*9

85 IF X<Y THEN 70

86 IF(X/Y)<>INT(X/Y)

90 LOCATE 8,1+N*2

100 PRINT X;"*";Y;"="

110 LOCATE 17,1+N*2:I

60 FOR N=1 TO10

70 X=INT(RND(-TIME)*9
80 Y=INT(RND(-TIME)*9
90 IF X<Y THEN 70
100 IF(X/Y)<>INT(X/Y)
110 LOCATE 8,1+N*2
120 PRINT X;"*";Y;"="
130 LOCATE 17,1+N*2:I



85行、86行を追加 してLISTする

RENUM命令を 実行すると……

10 LOCATE 10,10

20 PRINT"ABCDEF"

30 LOCATE 4, 10

40 PRINT"*****

50 PRINT"GHI"

60 END

10 LOCATE 10,10

20 PRINT"ABCDEF"

60 END






DELETE 30-50


RETURN + -t.

団や総を描いたり 音を出したり





グラフィックの画面作りでスタート



SCREN2と3は絵を描くモード

SCREEN命令のどんな画面にするかを決める

パソコンに図や絵を描かせて、色を塗ったりしてみよう。図や絵を描く場所は、もちろんディスプレイだ。でも、電源をONしたとき、ディスプレイの画面は、字を書くための画面になっているから、まず、絵が描ける画面作りからスタートだ。画面作りの命令は、ŠCREENだ。

SCREEN 画面モード


という形で使う。「画面モード」というところには $0 \sim 3$ までの数字を入れる。 $0 \geq 1$ はテキストモードだから、絵を描くなら、2か 3 だ。 \hat{S} CREEN \hat{S} CREEN

10 SCREEN 2

20 PSET(130,100),15

30 GOTO 30


このかんたんなプログラムを気労して実行して みよう。簡節のまん節あたりに、小さな小さな旨 い気が表示されたはずだ。20行は、(130, 100) の 位置に旨い色(15)で点を描けということだよ。 パソコン グラフィックスと いうんだ







らい点

SCREEN 2




SCREEN 3





高解像度グラフィックモード。 溢かい絵を描くことができるが、 色の使い芳に制約がある。



マルチカラーモード。1ブロックの栄きさは、ŜĆREEN 2にくらべて縦横4倍だから、栄まかな絵になる。

スクリーン かいれい SCREEN命令


SCREEN命令で指定できる全部の要素を指定すると、次のような 大型になる。

> SCREEN モード、スプライトサイズ、キークリックス イッチ、カセットボーレート、オプション

スプライトサイズ: 0~3でスプライトの大きさ/キークリックスイッチ: 0は音を出さない、1は音を出す/カセットボーレート: カセットに書き込む速度。1は1200ボー、2は2400ボー/オプション: 0はMSX標準プリンタ、1は標準以外のプリンタ



国や絵に色をつける



使用できる絵の具は15色

COLOR命●前景色、背景色、周辺色を決める

グラフィック画面を作って、図や絵を描いても、 皆と黛のモノクロじゃおもしろくない。絵の真の 色は15色あるのだから、首曲首在に色をつけよう。 色をつける命令はCOLOR文だ。

COLOR 前景色,背景色,周辺色

という形で使う。前景色は表示した絵の点や線につける色。背景色は画面の地の色。周辺色は画面の中で文字や形を表示できない外側のふちどりの色だ。

前景色、背景色、周辺色とも、カラーコードに ある数字で指定すればいい。

- 10 CLS
- 20 COLOR 13,15,1
- 30 SCREEN 2
- 40 LINE(20,20)-(150,100),,BF
- 50 GOTO 50

上のプログラムを入力して実行してみよう。紫 で塗られた四角形が表示され、地の色は白で、ふ ちどりは黒になっただろう。

コード	色
0	周辺色と
1	風し出
2	緑
3	朔るい緑
4	暗い青
5	明るい青
6	暗い赤
7	水色
8	赤
9	朔るい赤
10	暗い黄
11	明るい黄
12	暗い緑
13	华
14	灰色
15	ら白

の絵ときCOLOR命令

が 表示は一


40 LINE (20, 20) - (150, 100), , BF

が然の (20, 20) の位置

20LOR文と同じ表示色を使うとき は省略してもいい

LINEは線を引いたり 箱を描いたりする命令だ

一適治の(150, 100)の位置



描いた図形に色をつけるのは一

20 COLOR 13, 15, 1

外わくの色。1は黒だ

地の色。15は白だ

図形の色。13は紫だ

COLOR命令で 指定の順は

ゼッタイに

- 1前景色②背景色
- 3周辺色の順だよ



②背景色(白)

ぜんけいしょく むらさき ①前景色(紫)

とのうへんしょく ③周辺色 (黑)



はじめにスイッチを入れたときは、前景色は白(15)、背景色は暗い 青 (4)、周辺色は水色(7)になっているよ

●カラーコードの14色をぜんぶ表示させてみる

10 COLOR ,1

20 SCREEN 2

30 FOR I=2 T015

40 CLS

50 COLOR I

60 CIRCLE(120, 90), 60

70 FAINT(120,90)

80 FOR K=1 T0500

90 NEXT K, I


100 COLOR 15,4

110 END


カラーコードに入っている 2 ~15までの色をとり出して、 一 の中に順番に表示させる。

60行は円を描く命令。70行の PAINT文は、そこを塗れという 命令だ。

30~90行のFOR~NEXTで、 14回色を変えている。




一 一 一 一 の 一 の 色 が で ん 変 わるよ





直線で描くグラフィックス



まず1本の線を引いてみよう

LINE命令・線を引き、箱を描き、箱を塗る

グラフィック画面作りもやったし、色を塗る方とはすました。キャンバスと絵の具の筆が用意できたのだから、こんどは筆で、線画を描く番だ。まず、線を1本引いてみよう。


10 SCREEN 2

20 LINE(50,50)-(150,150),9

30 GOTO 30


画面の横50、縦50の位置にある点と、横150、縦 150の位置にある点を結んで1本の線を引け。線 の色は、カラーコード9の赤だよ、という命令だ。


横の位置はX座標が位置はY座標というんだよ





SCREEN 2の画面は 横0~255ドット 縦0~191ドットだから その範囲で指定してね





LINE命令のフルコース

LINE命令は線を引く命令だが、ただ1本の線を引くだけではなく、1行だけのLINE命令で、 四角形の箱を描いたり、描いた箱の中を色で塗っ たりもできる。




プインが LINE文は 線を引くだけじゃない

線または箱の中を塗る色

2点間の終点の座標。Xは横、Yは縦

2点間の始点の座標。Xは横、Yは縦の座標



まえのページにあった LINE 文に B をつけたして、実行してみよう。


10 SCREEN 2

20 LINE(50,50)-(150,150),9,B

30 GOTO 30



BをBFに変えれば 四角形の中を色で塗りつぶす



OLINE VENE HERIEN, 1

中心からいろいろな長さの線を描く

10 SCREEN 3

20 DEFINT A-Z

30 X=RND(1)*256


40 Y=RND(1)*192

50 C=RND(1) * 15+1

60 LINE(127, 95)-(X, Y), C

70 G0T030

画面のほぼ中心から四 野穴にいろいろなどさ の線を引くプログラムだ。 SCREEN 3を使って いるので、ドットが失き くなっている。





注意グラフィック命令のプログラムで、 ENDで終わっていないプログラムを止めるには、CTRL キーとSTOP キーを同時に押す。

- 標はRND関数で指 定してあるからパ ソコンまかせだ。
- SCREEN 3の を操指では、るC PREEN 2と簡 じでいい。
- L I NE 命令で (X1, Y1) ー (X2, Y2) の「ー」 は、マイナスの記 号である。



ごかくけいろうっかくけい五角形でも方のからけい五角形でも六角形でも描けるよ

LINE文で四角形を描くのは、終わりにBをつければいい、と習ったね。もちろんBをつけないで、LINE文を4本並べても同じだ。



20 LINE(50,50)-(150,50)

30 LINE(50,50)-(50,150)

40 LINE(150,50)-(150,150)

50 LINE(50,150)-(150,150)

60 GOTO 60

上のプログラムの4本のLINE文は、

LINE (50, 50) - (150, 150), B

と簡じなのだ。

筒じように考えれば、LINE文を3行書いて登 角形が描けるし、5行書いて五角形が描けるのは、 かんたんにわかるよね。八角形でも十角形でも、 なんでも描けるはずだ。



ステップ ラインぶん STEPつきLINE文

上INE文には、LINE STEP (X_1, Y_1) ー STEP (X_2, Y_2) という交型もある。 $\hat{S}T\tilde{E}P$ (X_1, Y_1) は、その値前に使った (X_1, Y_1) の座標点から、 (X_1, Y_1) だけずれた座標点のことだ。たとえば、 値前に使った座標が(100, 50) で、いま、 $\hat{S}T\tilde{E}P$ (10, 10) とすれば、(110, 60) の位置ということだ。

OLINE文ショートプログラム 2

●箱の中にいくつも箱を描く

10 SCREEN 2

20 FOR I=1 TO15 STEP 2

30 X1 = 10 + I * 5

40 Y1=10+I*5


50 X2=240-I*5

60 Y2=180-I*5

70 LINE(X1, Y1)-(X2, Y2), I, B


80 NEXT

90 GDT090



20行の変数 I は ZINE命の 色のカラーコードを 変化させているよ

30行~60行は 箱を表示する 位置を計算している



。LINE文ショートプログラム 3

●細長い箱を15個描いてそれぞれ色を塗る

10 SCREEN 2

20 FOR I=1 TO15

30 Y1 = (I-1) * 12 + 5


40 Y2=Y1+11

50 LINE(10, Y1)-(240, Y2), I, BF

60 NEXT

70 G0T070

横に縦に15個が不でででででである。 では、それである。 では、これである。 グラムだ。



終わりに BFをつければ 箱を描いて

中を塗るのだったね

箱の中の色塗りは たいが、 たい色塗りは たいとない。

BFをつけないで PAINT命で 参っても前にだ をも、このほうが かんたんだよね




プインで色のコードを指定しないときは、50行のI はいらない。 ただし、Iの両わきのコンマ(,)は省略できない。次のようになる。

LINE $(X_1, Y_1) - (X_2, Y_2)$, BF



円、だ円、扇形を描く



中心はどこ?半径は?どの色で?

CIRCLE命令●だ円も描けるパソコンのコンパス

円やだ円、扇形を描くのはCIRCLE命令だ。 CIRCLE命令の基本形はかんたんだ。


CIRCLE (X,Y),半径,カラーコード

と、これでいい。

コンパスで円を描くときだって、中心の位置を 決めてから、コンパスを半径の長さに開いて、グ ルッとまわすだろう。あれと問じだよ。


(X,Y)は中心の横の位置と縦の位置だ。単径 はドットの数だ。そして、その円をどんな色で描 くかを、カラーコードで指定してやればいい。

- 10 SCREEN 2
- 20 CIRCLE(130, 90), 50,8
- 30 GOTO 30





(赤)の色



かいしかくどしゆうりょうかくどくわるれることに対角度と終了角度を加えれば円弧

でIRCLE文はコンパスだから、ぐるりとまわって円を描いてしまう。その円周上を、ここからここまでしか描かなくていいよ、と命令できれば、 円弧(アーチ)ができるはずだ。

がない。 対象描く基本形を思い出してみよう。

CIRCLE (X,Y), 学径,カラーコード だったけれど、これに「開始角度」と「終了角度」 というものを加えてみる。

CIRCLE (X,Y),半径,カラーコード, かいしかくと 開始角度,終了角度


ということになる。 これが
円弧を描く
CIRCLE
文だ。

10 SCREEN 2

20 CIRCLE(130,90),50,8,4.71, 1.57

30 GOTO 30

がぬにはどんな図が描かれたかな?



が角ではっかで 地度でするのかが おずかのから はかのないが なかのたばうが かんだんだよ



ラジアンの計算

ラジアンを正確 に計算する公式は 角度× π/180

だ。0°から180°の 学社を描く終学角

180°×3.14÷180 =3.14ラジアン 180°が3.14だか ら、90°なら半分の 1.57というように、 だいたいの数を 算してもいい。

OCIRCLE文ショートプログラム 1


●画面に8個の円を8色使って描く

- 10 SCREEN 2
- 20 FOR I=1 TO15 STEP2
- 30 R=1*4+20
- 40 CIRCLE(120,90), R, I
- 50 NEXT
- 60 GOTO 60


20行のFOR文は、描く色の 指定をしている。カラーコー ド1~15までの色を、STEP 2 で順に描いていく。

だから、カラーコード1、 3、5、7、9、11、13、15 '


の8色だ。




左の図はプリンタで出力がしたから 出流になっているけど ディスプレイには ディスと ちゃんと されるよ



なぜ8 蓪りかというと、も う一度20 行を見よう。20 行の I は8 蓪りあるから、40 行の I も筒じく8 蓪りあると考え ようよ。



さん はんけい じくほうこう かず 円の半径はX軸方向のドットの数だよ



かくど角度にマイナスをつければ扇形だ

でIRCLE文の基本形に開始角度と終了角度をつけたして、アーチ(円弧)を描く方法をおぼえたけれど、これを応用すれば、扇形も描けるはずだ、とは考えられないかい?

アーチを描いて、その線の端と円の中心を線で結べば、扇形ができるのは、だれにもわかるよね。 もったいぶらないで、教えちゃおう。アーチを描くときの開始角度と終了角度にマイナス(一) をつければ、円弧のできあがり。

126ページの扇形を描くプログラムを少し変えて、マイナスをつけてみよう。

CIRCLE (X,Y), 学径,カラーコード,


一開始角度,一終了角度

だから、次のプログラムになるね。

- 10 SCREEN 2
- 20 CIRCLE(130,90),50,8,-.785, -3.14
- 30 GOTO 30

-0.785 -3.14 (開始角度) (終了角度)


角度 (ラジアン)
の指定は
-2π(-6.28) ~
2π(6.28) の範囲
でないとファンクション
Illegal function
call のエラーに
なるよ




OCIRCLE文ショートフロクラム 2

●放射線状に6個の扇形を描く

- 10 SCREEN 2
- 20 FOR I=0 TO5
- 30 R1=I*3.14/3+3.14/12
- 40 R2=R1+3.14/6
- 50 CN=I*2+1
- 60 CIRCLE (120,90),70,CN,-R1,-R2
- 70 NEXT
- 80 GOTO80




角度を指定するラジアン値



が が が お い ら、 R 1、 R 2 に は マ イ ナ ス (ー) を つ け て あ る。

20行のFOR文で 変数 I は 0 ~ 5 の 6 種類。だから50 行の名の指定はカ ラーコード 1、3、 5、7、9、11と いうことだね。



たてよこのりつった。たべんとかりの地域横の比率を与えてだ円を描く

がたかれて、アーチ (円弧) を描いて、扇形を が描いたら、その次はだ円形を描いてみよう。 一つではだ円形を描いてみよう。 一つではだ円形を描いてみよう。 一つではだ円形を描いてみよう。 一つではだ円形を描いてみよう。 一つではだ円形を描いてみよう。 一つではだ円形を描いてみよう。 だ円を描くには、開始角度と終了角度はいらない よね。だから、そこは省略して、最後に「比率」 というものをつけたす。

CIRCLE (X,Y), 学径,カラーコー

実際にやってみよう。

10 SCREEN 2

20 CIRCLE(130,90),50,8,,,2

30 GOTO 30

はなる。はかかく真円。省略して もいい


ひかり 1なら

おお り大きけれ たてなが えん ば縦長だ円


比率が1以下 よこなが えん

なら横長だ円

しゅうりょうかく 開始角度と終了角 度を省略しても 2つのコンマ (, しょうりゃく ,) は省略できない



すいちょくほうこうはんけい すいへいほうこうはんけい 比率は(垂直方向半径)÷(水平方向半径)






OCIRCLE文ショートプロクラム 3

●横長のだ円形を8個描く

- 10 SCREEN 2
- 20 H=1
- 30 FOR I=1 T015 STEP 2
- 40 H=H-.1
- 50 CIRCLE (120,90),80,I,,,H
- 60 NEXT
- 70 GOTO 70

40行の「.1」は 「0.1」のことだよ







50行の CIR CLE 文で、 比率を変数 H にしている。 20行で H = 1 と定義し、 40行で H を 0.9~0.2まで ひとつずつ小さくしてい る。 H = H - .1を H = H + .1にすれば、縦長のだ 円になるよ。



線で囲んだ領域に色を塗る



まず出口のない図形を描いてから

AINT命令●境界色で囲まれた場所を領域色で塗る

がぬたが、ためたが、これが、からなが、からなが、からないのでは、いっとないのでは、いっとないでは、いっと、いっと、いっと、いっと、いっと、いっと、いっと、

○でも△でも□でも、どんな図形でもいいのだが、たとえば、□や□のように出口があいている図形はいけない。完全に囲まれた部分に、べったりと 色を塗るのがPAINT命令だ。


正確にいうと、指定した境界色で囲んだ場所を 指定した領域色で塗るということだ。

○なら○の図形で、○の図形の線の色を境界色、

○の中に塗る色を領域色というわけだ。

○の節に超インクをたらして塗っても、インク は外に流れ出さないが、□や□は出音があいてい るから、塗ったインクが外に流れ出してしまう。 プINE で とで とで とで といった





ずがない。というでは、しょうでは、これでは、この形内にある場所を指定して

図形の中に色を塗るPAINT文は、

PAINT (X,Y),領域色,境界色というように使う。

(X,Y)は例によって画面の場所を指定する。 Xは横の位置、Yは縦の位置だ。そして、色を塗りたい図形の中なら、どこの場所を指定してもいい。

領域色は図形の外わくの色。カラーコードで指 定するんだよ。

境界色が、べったり塗りたいインクの色だ。やっぱりカラーコードで指定するんだ。

明域色と境界色

SCREEN 2

きょうかいしょく しょう

念られるから、外 わくはつかない。

SCREEN 3

境界色:図形の外わくの色

領域色:境界色で囲まれた図


形の内部の色

• (100, 75) • (130, 110) • (100, 150)

SCREEN 2のときは 外わくを別の色では塗れないよ

領域色を省略すると:COLOR文で指定した前景色になる。

境界色を省略すると:領域色と同じ色になる。



SCREN22SCREEN3


かんたんなプログラムを実行してみよう。

- 10 SCREEN 3
- 20 CIRCLE(130, 100), 50,8
- 30 PAINT(130, 100), 2,8
- 40 GOTO 40

カラーコード8の赤い外わく、内部が2の緑色で塗られた画面が表示されただろう。

こんどは、10行のSCREEN 3を2に変えて、 でIRCLE 文の最後の8を2に変えて実行してみよう。外わくはなし、ぜんぶ緑色で塗られた円が表 宗されたはずだ。

スクリーン SCREEN 3の画面



YAINT YOO は 130,100) は 130,100 は 130,100 は 100 が 100

SCREEN 2の画面



 \hat{SCREEN} 2 横256×縦192ドットの高解像度グラフィックモード。 \hat{SCREEN} 3より首がこまかい。

SCREEN 3 横64プロック \times 縦48プロックのマルチカラーモード。ただし、座標の指定は 256×192 ドットと同じ。

OPAINT文ショートプロクラム

●三角形の中を塗りつぶす

10 SCREEN 2 20 LINE(120,60)-(40,140),2 30 LINE-(200,140),2 40 LINE-(120,60),2 50 PAINT(120,100),2 60 GOTO 60

20行のLINE文 40行のLINE文 (120, 100) 緑 色 30行のLINE文

●日の丸を表示する

- 10 SCREEN 2
- 20 LINE(50,50)-(200,150),15,BF
- 30 CIRCLE(125,100),35,8
- 40 PAINT(125,100),8
- 50 GOTO 50



LINE 安3 本で三角 形を描き、その内側を 緑色で塗りつぶす。

ŠĆRĖĖN 2だから、 ŽÍNĖ Y で指定した物 の と 筒 じ 色 (カラー) の る に 2、 緑色) の 領 域色を指定している。


SCREEN 3なら 学を全を 外わくを 塗れるよ



日の丸の旗を表示するプログラム。ここまでですでにおぼえてしまったグラフィック命令の LINE文、ČIRCLE文、PAINT 文が、みんな入っているから復習だ。



ドットに色をつけて表示させる



どの位置のドットを表示させるか

PSET命令●指定した座標の点を表示

グラフィック画節には、 \hat{SCREEN} 2と、 \hat{SC} REEN 3の2通りがあるのだったね。そして、 \hat{SCREEN} 2は横256、縦192のドット(点)がうめこまれているし、 \hat{SCREEN} 3は横64、縦48のブロックに分かれているということだった。

このドットやブロックを指定して、あそこのドットを装売させなさい、ここのブロックを装売させなさい、ここのブロックを装売させなさいというのが、PSET 命令なのだ。それも、お好みの色で装売させることができるのだ。

PSET (X, Y), カラーコード


(X, Y)の位置のドットまたはブロックを、カラーコードの色で装売させるというわけ。

10 SCREEN 2

20 PSET (120,90),8

30 GOTO 30

画笛の智楽のあたりに、小さな外さな禁い荒が 装売されたはずだよ。荒が小さいので、禁い荒に は見えないかもしれないが。 ドットやブロックは を表示させる もがある もがある ををだからんだよ



を標(120,90) の位置に カラでを表いた かが 赤い点を表示した

かでん赤い点

OPSETショートプログラム

●よく見ればSINカーブの点点点……

- 10 COLOR 15,1
- 20 SCREEN 2
- 30 CN=2
- 40 FOR X=1 TO255 STEP .4
- 50 Y=90*SIN(X/2)
- 60 IF 8/X=INT(8/X) THEN CN=CN+1
- 70 IF CN=16 THEN CN=2
- 80 PSET(X,Y+100),CN
- 90 NEXT
- 100 GOTO100

STEP .4は ステップ STEP 0.4の ことだよ

40行は横方向(X軸)の値を1から255まで変化させている。STEPのあとの数字を小さくするほど、模様はこまかくなるよ。

50行は、 SIN関数を使って縦方向 (Y軸) の値を計 6 算している。

60行、70行は色を決めている。ちょっと複雑な計算だから、いまはわからなくても気にしない。





点を消す方法で 点卷表示这世多方法



でかった。 使い方しだいでPSETと同じ

RESET命令●指定した位置の点を消す

点を表示させるのがPSETなら、表示されてい る点を消すのがPRESETだ。


PRESET (X, Y), カラーコード

(X, Y)で指定した位置にある点(ドット)を カラーコードの色で消すという働きをする。

ところが実際には、消したはずの点が、表示さ れたようにみえる使い方があるからおもしろい。

- 10 SCREEN 3
- 20 LINE(20,10)-(100,50),8,BF
- 30 PRESET(60,30)
- 40 GOTO40

がぬたがる時である。その特別である。その中央に



きた。とこう考えれば、わか

るだろう。







OPRESETURE-1-7075L

●どんどん点を消していく

10 SCREEN 2

20 LINE(50,50)-(200,150),2,BF


30 FOR I=50 TO150


40 FOR J=50 TO200

50 PRESET(J,I)

60 NEXT J, I

70 END






起動時の背景色は カラーコード 7の水色 だからを 上でを トットリセット PRESETでとれば 下地の水色が現れるよ





パソコンのペン描き



たうこう なが 方向も長さも思いのまま

DRAW命令●画面に自由な図形を描く

ディスプレイの節に絵の具とペンがかくれていて、それを使って首笛に絵を描くのが、DRAW命でた。ペンを思ったとおりに動かせるから、どんな絵でも描けるよ。


DRAW "文字式"


という
文型だから、「文字式」のところで、ペンを
動かす
芳奇や
養さ、
色などを指定してやる。

次のプログラムを入力して実行してみよう。

- 10 SCREEN 2
- 20 DRAW"C8BM100,20"
- 30 DRAW"F50D50G50H50U50E50"
- 40 GOTO40

DRAW 命令は ひと筆描きの要領だ ひと筆描きでなくても なんでも描けるけどね





20行のC8はカラーコード8の禁。Bは線を描かずにペンを 次の位置まで移動。M100, 20は、ペン画を出発させる位置だ。

30行のDRAW文でローマ学は 誰む方向、数字は誰むドット数。

・DRAW文の文字式

熱のページのプログラムを説明してみよう。


20 DRAW "C 8 BM100, 20"

ペンの出発点の座標。横100、縦20の位置だペンを移動させるが、線は引かない 描く線の色。カラーコードで指定する

30 DRAW "F50D50G50H50U50E50"

ローマ字はペンの進む方向。数字は進む長さ

●ペンの移動方向と移動量



ペンは8方向に進められる U、E、R、F、O、G、L、Hの 8方向だよ

方向の次には引く線の長さを指定だ U50なら上の方向に50ドット F50なら右下の方向に50ドット進む

筒じドットを指定しても 水平、垂直の線より 線は実際の距離は長いよ



・DRAW文ショートプログラム

●たくさんのMSXを描く

10 SCREEN 2

20 DRAW" BM30,500852A0"

30 GOSUB150

40 DRAW" BM70, 50C2S4"

50 GOSUB150

60 DRAW" BM130,50C15S8"

70 GOSUB150

80 DRAW"BM50,130C7S4A1"

90 GOSUB150

100 DRAW"BM150,100C9A2"

110 GOSUB150

120 DRAW"BM180,100C13A3"

130 GOSUB150

140 GOTO 140

150 DRAW"M+4,-16R4M+2,10M+2,-10R4M+3,12"

160 DRAW"R9U2L7U10R18M+3,5M+3,-5R5

170 DRAW"M-5,8M+5,8L5M-3,-5M-3,5L5M+5,-8M-4,-4"

180 DRAW"L10D3R6D9L15M-2,-10M-2,10"

190 DRAW"L4M-2,-10M-2,10L5"

200 FOR I=1 TO1000:NEXT

210 RETURN

*MSX″という文字を書かせるDRAW命令は、 150行~190行までのDRAW文。

ただ、このプログラムは、MSX″という文字を装売させるというだけじゃない。どんなふうに装売させるかということを、20行~120行のとびとびのDRAW文で説明している。

座標の指定にマイナス(-)やプラス(+)がついているのは、前の座標からマイナスやプラス芳尚にずれた点という意味だ。

DRAW命令でMSX″という文字を、いろいろ変化させて装示している。 花さまが表示している。 後に表示ないのできるといるのは、いろいろできるということをわかってくれればいと思うよ。




コマンドのSは スケールファクタ マクロ命令

Aは かいてん 回転マクロ命令だ



グラフィック画面に 文字を描く



別いて書き、書いたらCLOSE

OPEN命のファイルを開く

グラフィック画面に文字を書くときには、どう してもしなければならないことがある。次のプロ グラムを実行してみよう。画面のほぼ中央に赤で "MSX"、緑色で "BASIC" と表示されただろう。

プリント PRINT # は

- 10 SCREEN 2
- 20 OPEN"GRP: "AS #1
- 30 COLOR 8
- 40 LINE(70,50)-(200,120),15,BF
- 50 PRESET(100,80)
- 60 PRINT #1,"MSX ";
- 70 COLOR 2
- 80 PRINT #1, "BASIC"
- 90 CLOSE #1
- 100 COLOR 15
- 110 GOTO 110

ファイルにデータを き出す命令だ

グラフィック画面に 白い箱を描いて、 その中に文字を表示 させるプログラムだ

20行のOPEN文をよく見てほしい。


OPEN "GRP: "AS #1

これは、グラフィック画面に文字を表示すると きは、かならず実行する約束みたいなものだから、 そっくりそのまま暗記してしまおうよ。

開いたものはCLOSEで閉じることになる。



4 10パソコン・ミュージック



PLAY命令と約束ごとをおぼえて

アレインのは、"で囲んだメロディーを演奏する

パソコンに音楽を演奏させる命令が、PLAY だ。 PLAYのあとに、 "(ダブルクォーテーション)で 置ってメロディーや、演奏に必要な約束ごとを書 くんだ。

ピアノや笛やバイオリン、ぼくたちが楽器を弾 くときは楽譜のオタマジャクシを見て演奏する。

パソコンは楽譜は読めないから、かわりにコン ピュータ用のミュージック管語という特別なこと ばを使って、普楽を演奏させるんだ。

ちゃんとした音楽が演奏されるためには、普階、 管の簑さ、オクターブ、テンポ、休み、普の発き さなど、いろいろな要素がある。これらをすべて パソコンがわかるように、ミュージック管語にな おしてやらなければならない。


まず、この約束ごとをおぼえてしまおう。 111 MSXは、最高3重和音まで演奏できる 和音まで演奏できる PLAYのあとに 、 を3つ、(コンマ)でつなげばい


いんだ





OCDEFGAB





ドレミファソラシの音階はCDEFGAB。半音上げるときは音階のうしろに+(プラス)または#、下げるときは-(マイナス)記号をつける。


の音の長さと休みの長さ

きの長さ

せんおんな	0	LI
2分音符		L 2
4 分音符		L 4
8 分音符		L 8
16分音符	R	L 16
32分音符		L 32
64分音符		L 64


休みの長さ

ぜんきゅうな		R 1
2 分休符		R 2
4 分休符	*	R 4
8 分体符	7	R 8
16分休符	7	R 16
32分休符	7	R 32
64分休符	7	R 64



音の簑さは、アルファベットのLと 数字であらわす。Lは英語のLength (簑さ)の鎖文字だ。

いでである。 だいである。 だが大きくなるほど、短い音になるよ。 書き芳は2つあって、どちらもOK。 (例) 4 分音符のソ




竹点音符には、.(ピリオド)をつける。

(例) 付点 4 分音符のソ

Lの記号をRに変えると、休みの管 さだ。RはRest(休み)の韻文字で、 Lと筒じく、数が失きいほど休みの長 さは短くなるよ。

パソコンに何も指定しなければ、 *苦の長さはL4、休みの長さはR 4にセットされている。

シオクターブ、テンボ、ボリューム



が 低いオクタープ-----中心のオクターブ-------高いオクターブ

普階はドレミファソラシの7つの音からできているが、筒じドでもすごく高いドもあれば、低いドもあるね。

この音の高さを指定するのがオクターブ(Octave)の韻文字、Oだ。いちばん低いオクターブO1から、いちばん高いオクターブO8までが出せる。

テンポ

曲の速さを指定するのが、テン ボリューム (Volume) は普の失 ポ (Tempo) の質文字、Tだ。 きさだ。Vで指定して、そのうし


Tは、32から255までの数字で 指定し、数字が小さいほどゆっく りしたテンポ、失きくなるほど速 いテンポで演奏するんだ。

10 PLAY *O3 CDEFGAB"
10 PLAY *O4 CDEFGAB"
10 PLAY *O5 CDEFGAB"
オクターブを3つ変えてみた。 簡じように
VやTに変えて、 違いをためしてみよう。


ボリューム

ボリューム(Volume)は普の学 きさだ。Vで指定して、そのうし ろにOから15までの数字をつける。 数字が失きくなるほど管は失きく なる。

> パソコンに何も指 定しなければ、それ ぞれ、04、T120、 V8にセットされて いる。



ミュージック・プログラミング



ローンドンばし おちた おちた おちた



ミュージック管語をまとめて説明したので、実際にかんたんな曲を演奏してみよう。イギリス党 いいので、実際にかんたんな曲を演奏してみよう。イギリス党

譜を見ると、8分音符と16分音符、4分音符、 4分符件の組み合わせだ。

まず、テンポ、オクターブ、ボリュームの確認 だ。猫の顔にこれを設定しておこう。


10 CLS

20 PLAY "T180 O4 V8"

と一行にまとめて設定しておこう。

次は、30行に1小節首をプログラミングしよう。

テンポやボリューム をいろいる変えてた めしてみよう



音の長さは、変わる たびに指定しなおす





30 PLAY "L8G. L16AL8GF"



40 PLAY "EFL4G"

残りを自分でプログラミングしてみよう。

- 10 CLS:LOCATE9, 10
- 20 PRINT" ロント"ン カ"シ"
- 30 PLAY"T18004V8"
- 40 PLAY"L8G.L16AL8"
- 50 PLAY"GFEFL46"
- 60 FLAY"LSDEL4F"
- 70 PLAY"LBEFL4G"
- 80 PLAY"L8G.L16AL8GF"
- 90 PLAY"EFL4G"
- 100 PLAY" DGL8ECR4"
- 110 GOTO 30

プログラミングの注意1

普の長さは、変わるたびに 指定しなおす。指定を忘れる と、前に指定された長さで演 奏される。



プログラミングの注意 2

オクターブも、変わるたび に指定しなおす。指定を忘れ ると、前に指定されたオクタ ーブで演奏される。



P L A Y "L 4 G A G O 5 C O 4 G

AL2GL4AAGA"



PLAY "LIGO 5 E D + E D + E

O 4 B O 5 D C O 4 L 2 A"

半音上げる(+または#)、 半音下げる (一) 指定は、そ

プログラミングの注意3




パソコンは楽器とちがって、簡じ音を切って演奏することができない。 描いだが続くときは、休存を使って区切ってやろう。



PLAY "GEE2L4FDD2"

PLAY "GE8R8E2L4FD8



3つの音まで同時に出せる

ひとつの音なら、PLAYのあとに * ″ がひとつ、2つの音を同時に出すなら * ″ , * ″、3 室和音なら、 * ″ , * ″ , * ″ だ。

* ″ と * ″ は、かならず, (コンマ) でつな

ぐこと。4つつなぐとエラーだよ。



2重和音なら

PLAY "CDE", "EFG"



3重和音なら

PLAY "CCO3B", "EFG",

では、がなったが、では、モーツァルトのトルコ行進曲の出だした。複響のつもりでプログラムにしてみよう。





プログラム100行 110行 120行 130行 140行 150行 160行 170行

コンピュータでは、小節に区切る必要はないから、自分で作りやすいように切ってプログラムにすればいい。RUNさせて、うまく演奏されないときは、前の約束ごとをもう一度読み値そう。



・トルコ行進曲のプログラム


```
10 CLS
20 SCREEN 0,0
SO LOCATE 12,10:PRINT"**********
40 LOCATE 12,11:PRINT"*
50 LOCATE 12,12:PRINT"* 下ルコ マーチ
60 LOCATE 12,13*PRINT"*
70 LOCATE 12,14*PRINT"**********
80 PLAY "T120V8", "T120V8", "T120V8"
90 FOR 1=0 TO 1
100 PLAY "O5L16BAG#A", "R4", "R4"
110 PLAY "C8R8", "O3L16AR16O4CR16",
          "04L16ER1604ER16"
120 FLAY "OSL16DCO4BOSC", "O4L16CR16CR16",
          " D4L16ER16D4ER16"
130 PLAY "05E8R8", "03L16AR1604CR16",
         "OSL16AR1604ER16"
140 PLAY "OSL16FED#E","04L16CR16CR16",
         "04L16ER16ER16"
150 PLAY "OSL16BAG#A", "OSL16AR16O4CR16",
         "OSL16AR1604ER16"
160 PLAY "OSL16BAG#A", "OSL16AR16O4CR16",
         "03L16AR1604ER16"
170 FLAY "O6L4C","O3L16AR16O4CR16",
         "D3L16AR16D4CR16"
180 PLAY "O5L8AO6C", "O4L16CR16CR16",
         "04L16ER16ER16"
190 PLAY "OSLBBAGA", "OSLBBF#EF#",
         "OSL16ER16AR16AR16AR16"
200 PLAY "OSLBBAGA", "OSLBBF#EF#",
         "03L16ER16AR16AR16AR16"
210 PLAY "05L8BAGF#E4", "05L8BF#ED#E4",
         "OSL16ER16AR16O2AR16O3AR16E4"
220 NEXT I
230 FOR I=0 TO 1
240 PLAY "05L8EF", "05L8CD", "R4"
250 PLAY "O5L16GR16GR16AGFE", "O5L16ER16ER16R4",
         "O3L8C04C03E04E"
260 PLAY "O5L4DE8F8", "O4L8AGO5CD", "O3GR4"
270 PLAY "OSL16GR16GR16AGFE", "OSL16ER16ER16R4",
         "03L8C04C03E04E"
```

```
280 PLAY "O3L4DC8D8","O4L4BA8B8","O3G4R4"
290 PLAY "O5L16ER16ER16FEDC", "O5L16CR16CR16R4",
         "02L8A03AC04C"
300 PLAY "04L4B03C8D8","04L8G#EAB","03L4ER4"
310 PLAY "OSL16ER16ER16FEDC", "OSL16CR16CR16R4",
         "D2L8AD3AC04C"
320 PLAY "04L4B","04L4G#","03E"
330 PLAY "L16BAG#A", "R4", "R4"
340 PLAY "0508R8", "03L16R1604CR16",
         "O3L16AR1604ER16"
350 FLAY "OSL16DCO4BO5C", "O4L16CR16CR16",
         "O4L16ER16ER16"
360 PLAY "OSEBRB", "OSL16AR1604CR16",
         "O3L16AR1604ER16"
370 PLAY "OSL16FED#E", "O4L16CR16CR16",
         "D4L16ER16ER16"
380 FLAY "O5L16BAG#A", "O3L16AR16O4CR16",
         "O3L16AR1604ER16"
390 PLAY "OSL16BAG#A", "OSL16AR16O4CR16",
         "03L16AR1604ER16"
400 PLAY "060405A8B8", "03L16FR16AR16AR16AR16",
         "D3L16FD4D#R16D#R16D#R16"
410 PLAY "O6L8C05BAG#", "O3L16ER16O4ER16O3DR16BR16",
         "D3L16ER16AR16DR16FR16"
420 PLAY "O5L8AEFD", "O3L16CR16AR16DR16BR16",
         "OBL16CR16ER16DR16FR16"
430 PLAY "050404L80.A32B32A4",
         "U3L16AR16AR16G#R16G#R16A4",
         "OSL16ER16ER16ER16ER16ER16O2A4"
440 NEXT I
```





楽しいサウンド作り



数値を変えてためしてみよう

サウンドのかれる。サウンドを発生させる


サウンドを作るのが、SOUND命令だ。この命やを使うと、PLAY命令で作った普とはちがった、もっと細かい音まで出せるんだ。

ただ、この機能の説明は、初心者の人にとって はかなり複雑でむずかしいのだ。


そこで、サウンドの書き芳をきみに教えるから、 あとは自分で数値を変えながらためしてみること だ。気に入った音が出たら、メモにとっておいて、 ゲームに使うのもいい。

SOUND レジスタ番号, データ

レジスタというのは、音を発生させるところで、
のから13まで、ぜんぶで14の発生源がある。筒じレジスタでも、答えるデータによって鳴る音が違うんだ。データには数値を入れるのだけど、のから13までのそれぞれのレジスタに入れられる数値の範囲は決まっている。次のページに、その範囲を書いておいたから、この範囲を超えないように注意しよう。




が各レジスタには、それぞれいろいろな役 れぞれいろいろな役 わりがあるんだよ



企业集员加入电视与基础上产一次通常上工程,汽车和企品

レジスタ番号	データの範囲
0	0~255
1	0~15
2	0~255
3	0~15
4	0~255
5	0~15
6	0~31
7	0~63
8	0~16
9	0~16
10	0~16
11	0~255
12	0~255
13	0~15

レジスタは14こあるけど、ぜんぶのレジスタを使わなければいけないということはないよ。3つや4つのレジスタを使って作るいいできる。 **上では7つのレジスタでできる。





サウンド「汽車」

10 SOUND 6, 13

20 SOUND 7, 35

30 SOUND 8, 16

40 SOUND 9, 16

50 SOUND 11, 100

60 SOUND 12, 1

70 SOUND 13, 10

左がレジスタの番号、若がその数値だ。筒じ汽車でも、彼うレジスタやデータの数値を変えると、 坂を登っている音がでるよ。

サウンド「登り坂の汽車」

10 SOUND 0, 200

20 SOUND 7, 35

30 SOUND 8, 16

40 SOUND 9, 16

50 SOUND 11, 100

60 SOUND 12, 4

70 SOUND 13, 14

・サウンド作りプログラム

最後に、数値を入力するだけで、 いろいろなサウンドが飛び出すプロ グラムをのせておこう。

10 SOUND 1, 3
20 SOUND 8, 16
30 SOUND 12, 10
40 SOUND 13, 8

ドラムの苦のプログラムはこう。 ためしに入れてごらん




```
10 CLS
20 KEY OFF
30 DIM A(13)
40 PRINT"
            * SOUND EDITER
50 PRINT"
           ************
60 PRINT"
70 PRINT"SOUND No."
80 PRINT" 0... Aチャンネル(0-255)
                              u H
90 PRINT" 1...Aチャンホル(0-15)
100 PRINT" 2... BF+Dxu(0-255)
110 PRINT" 3... BF+Dxh(0-15)
120 PRINT" 4... CF+Dxh(0-255)
                               n 11
130 PRINT" 5... CF+Dxu(0-15)
                               # #1
140 PRINT" 6..../47"(0-31)
                               10 I I
150 PRINT" 7... ** *** ** ** (0-63)
160 PRINT" 8... A#DUsch(0-16)
170 PRINT" 9... B727990(0-16)
180 PRINT"10...Cオンリョウ(0-16)
190 PRINT"11....TDA" n-7°(0-255)
200 PRINT"12...IDA" 0-7°(0-255)
210 PRINT"13... IT-N° 9-D(0-15)
220 PRINT"-----
```

230 FOR N=0T013 240 LOCATE22,4+N:INPUTB 250 F=1:GOSUB450 260 A(N) = B270 NEXT 280 FORN=0T013:SOUND N,A(N):NEXT 290 LOCATE 5,20 300 PRINT"シュウセイ(No,スウチ)" 310 LOCATE 18,20:INPUTC,D 320 N=C:B=D:F=2:GOSUB450 330 A(C)=D 340 LOCATE23,4+C:PRINTD 350 GOSUB370 360 GOTO 290 370 FORN=0T013:SOUND N.A(N):NEXT:RETURN 380 FORN=0T013:SOUND N.A(N):NEXT:RETURN 390 FORM=0TO6:LOCATE18,20 400 PRINT"DATA ERROR" 410 FORI=OTO 50:NEXT:BEEF 420 LOCATE18, 20 H 430 PRINT" 440 NEXT: RETURN 450 IFN=0THENIFB>255THENGOSUB390:H=1 IFN=1THENIFB>15THENGOSUB390:H=1 460 470 IFN=2THENIFB>255THENGOSUB390:H=1 480 IFN=3THENIFB>15THENGOSUB390:H=1 490 IFN=4THENIFB>255THENGOSUB390:H=1 500 IFN=5THENIFB>15THENGOSUB390:H=1 510 IFN=6THENIFB>31THENGOSUB390:H=1 520 IFN=7THENIFB>63THENGOSUB390:H=1 530 IFN=8THENIFB>16THENGOSUB390:H=1 540 IFN=9THENIFB>16THENGOSUB390:H=1 550 IFN=10THENIFB>16THENGOSUB390:H=1 IFN=11THENIFB>255THENGUSUB390:H=1 560 IFN=12THENIFB>255THENGOSUB390:H=1 570 IFN=13THENIFB>15THENGOSUB390:H=1 580 590 IFF=1THENIFH=1THENF=0:H=0:RETURN240 600 IFF=2THENIFH=1THENF=0:H=0:RETURN310 610 F=0:RETURN

M = | 5|

ゲームで遊ぼう





8×8の キャラクタを動かす



ロケットを画面に表示させる

スプライトパターン・ゲームのコマ作り

パソコンゲームやテレビゲームには、UFOやインベーダー、ロケットやキャノン砲などのキャラクタがたくさん飛び出してくる。

これらのキャラクタは、いったいどうやって作 られているのかなあ、そして、どうすれば、あん なふうに動かすことができるのだろう。

このキャラクタをスプライトパターンというんだ。キャラクタを動かす命令がPUT SPRITE命令というんだ。


まず、キャラクタの作り芳から説明しよう。キャラクタは8×8と16×16の2つのタイプがある。16×16の芳が、より編かな図柄を表現できるんだ。はじめに、8×8のかんたんなキャラクタを作ってみよう。

紅に、縦8個横8個の正方形のマスを書く。マス自の左側に、縦に1から8までの番号をふっておく。そして、このマス自を好きなように黒く塗りつぶして、何か形のある図形を作ってごらん。

パーキ に が在 き 機 ン に よっか と か と か と が の か と が の か と が の か か と が の か か と が の と が の と が の と が の と が の と が の と が の と が の と が の と が の と が の と が の と が ら と が と が ら と



98×8のスプライトパターンを定義する





さて、どんなふうに塗りつぶした のかをコンピュータに教えてやらな ければ、画笛には表示できない。


これを「スプライトパターンを定 義する」という。


この伝え芳は、2進数、10進数、 16進数の3遊りある。どれを使って も筒じ形が表示できるよ。

ここでは、いちばんわかりやすい 2 進数で説明しよう。


2 進数であらわすときは、マス首 の旨い部分を 0、黒く塗りつぶした ところを 1 にして、スプライトパタ ーンを定義するんだ。


そして、その前に「2 遊数であら わしているんだよ」というサインの & Bをつける。






こうしてマス自の黒と白を数値に置きかえることを、「キャラクタコードに直す」というれた。書き方は、CHR\$(&B01011101)となる





マス自の左側の数の意味がわかったかな? パターン全体を定義するのを、SPRITE\$と いうんだけど、S1\$、S2\$……は、そ のスプライトパターンの1設自、2数自とい う意味だ。





パターン全体を定義するには、そう、S1 \$からS8\$までをたせばいい。

SPRITE\$ (0) = S1\$+S2\$+ S3\$+S4\$+S5\$+S6\$+S7\$ +S8\$

さぁ、プログラムに嬉してみよう。


10 SCREEN 1,0
20 S1\$=CHR\$(&B00001000)
30 S2\$=CHR\$(&B00001000)
40 S3\$=CHR\$(&B00011100)
50 S4\$=CHR\$(&B00011100)
60 S5\$=CHR\$(&B01011101)
70 S6\$=CHR\$(&B01111111)
80 S7\$=CHR\$(&B01111111)
90 S8\$=CHR\$(&B01011101)
100 SPRITE\$(0)=S1\$+S2\$+S3\$+S4\$+S5\$+S6\$+S7\$+S8\$

のスプライトパターンを表示する

スプライトパターンを画面に表示させるには、いくつかのきまりがあ るから、おぼえておこう。

スプライトを表示するときのS CREEN

SCREEN 0は使えない。あ とは、テキスト画面でもグラフィ 1……8×8ドットで、縦横 ック画面でもOK。だから、SC REEN 1または2または3だ。



スプライトのパターン番号

スプライトパターンをいくつも 使うときは、どのパターンをどこ に定義したのか、番号をつけて区

スプライトの大きさ

0 ····・・8 × 8 ドットで文字の 大きさと同じ

の長さが、ふつうの文字 の 2 倍

2 ······16×16ドット

3 ······16×16ドットで、縦横 の長さがそれぞれ 2倍




別してやらなければならない。これがスプライト番号で、佐ページ

SPRITE\$(0) =

の0がその番号だ。スプライト番号は、0~255の範囲で設定し、画面に 最高256個のパターンが用意できるよ。

このロケットのパターンは スプライト番号0に定義さ れたんだね



PUT SPRITE命令・スプライトパターンを動かす

スプライトパターンを画面に表示させる命令が、PUT SPRITE命令だ。命令文の書き方は、こうだ。

PUT SPRITE スプライト面番号, (表示する位置),表示する色, スプライト番号


●スプライト面番号

ふつうの画面とは別に、

スプライトパターンだけを 装売するための

専用価値で、 0から31まで、ぜんぶで32 粒開意されている。

1つのスプライト 一部 は、1つのスプライトしか 装 崇できない。



ただし、横に並べて表示するときは、4 個までと決められているから注意しよう


●表示する位置

画面に表示する位置は、
(X座標, Y座標) のこと
だ。 X (横の座標) は、一
32~255の範囲で、Y (縦の座標) は一32~191の範囲で指定するんだ。

さあ、 画面に表示させてみよう。 次のプログラムを追加して、R PANUMでそろえてから、 ENUMでそろえてから、 でごらん。まず、使うSCREEN と大きさを指定してから



9 SCREEN 1, 0



次に、いよいよPUT SPRITEで ががに、いよいよPUT SPRITEで 画面に表示させるぞ。座標(0,100) に、赤(8)で表示させてみよう

110 PUT SPRITE 0, (0, 100), 8, 0

画面に出ただけじゃつまらない。スプライトの表 ・場所を変えれば、左から若に動くようになるぞ。



- 10 SCREEN 1,0
- 20 S1\$=CHR\$(&B00001000)
- 30 S2\$=CHR\$(&B00001000)
- 40 S3\$=CHR\$(&B00011100)
- 50 S4\$=CHR\$(&B00011100)
- 60 S5\$=CHR\$(&B01011101)
- 70 S6\$=CHR\$(&B0111111)
- 80 S7\$=CHR\$(&B0111111)
- 90 S8\$=CHR\$(&B01011101)
- 100 SPRITE\$(0)=S1\$+S2\$+S3\$+S4\$+S5\$+S6\$+S7\$+S8\$
- 110 PUT SPRITE 0, (0, 100), 8,0
- 120 FOR N=1 TO 230 STEP 2
- 130 PUT SPRITE 0, (N, 100), 8,0
- 140 NEXT
- 150 COLOR 15,4,7





ロケットを上下左右に動かそう


- 10 SCREEN 1,0 KEY OFF
- 20 FOR I=0 TO3
- 30 SP\$=""
- 40 FOR J=0 TO7
- 50 READ A: As=CHRs(A)
- 60 SP\$=SP\$+A\$
- 70 NEXT J
- 80 SPRITE\$(I)=SP\$
- 90 NEXT I
- 100 X=120:Y=88
- 110 A=STICK(0)
- 120 IF A=1 AND Y<>0 THEN Y=Y-8:SP=0
- 130 IF A=3 AND X<>240 THEN X=X+8:SP=1
- 140 IF A=5 AND Y<>184 THEN Y=Y+8:5P=3
- 150 IF A=7 AND X<>8 THEN X=X-8:SP=2
- 160 PUT SPRITE O, (X,Y),8,SP
- 170 GOTO 110
- 180 DATA &H8, &H8, &H1C, &H1C, &H5D, &H7F, &H7F, &H5D
- 190 DATA &HFO, &H6O, &HFC, &HFF, &HFC, &H6O, &HFO, O
- 200 DATA &HF, &H6, &H3F, &HFF, &H3F, &H6, &HF, O
- 210 DATA &H5D, &H7F, &H7F, &H5D, &H1C, &H1C, &H8, &H8

カーソルキーを押した方向に、ロケットが動くプログラムだ。

まず、画面の中央にスプライトで表示させたロケットがあらわれる。そのあと、上下左右のカーソルキーを押してみよう。方向によって、ロケットの向きも変わるよ。

このプログラムでは、16進数でスプライトパターンを定義してある。180行から210行のDATA
が、4つの向きのスプライトパターンだよ。

180行から210行のデ ータを、さっきの2 進数に変えても間じ パターンが出るよ





16×16の インベーダーだ



8×8が4つ集まったと考えよう

8×8ドットのパターンの表示では、縦に8個 横に8個、計64個のマス自があった。

16×16ドットのパターンなら、縦に16個、横に 16個の合計 256 個のマス自があることになる。これだけマス自が夢ければ、かんたんな8×8のパターンよりも、もっとおもしろいパターンも表示できるぞ。


ただし、注意しなければならないことがある。
16×16のパターンを表示させるときは、SCREE
N 1は、使えないよ。SCREEN 2または3の
グラフィック・モードを使わないと表示できない
からね。

それともうひとつ、 8×8 のパターンは、最高 256 個まで用意できたけれど、 16×16 では、最高 64 個までだよ。つまり


SPRITE\$ ()

のカッコの節は、**0**から**63**までと決められている。 さあ、ここでは、インベーダーのような形を作ってみたぞ。


16×16ドットなら、 もっと複雑なき クタもあるされる おもろさ とアッだ



筒じディスプレイ画 一ンと16×16のパタ 一ンを同時に表示させ ることはできないよ



●16×16のパターンを定義する



16×16ドットは、8×8 ドットの大きなマスが4つ 葉まったと考えよう。

縦横16個のマス首を左右 に2つ、上下に2つに分け ればいいんだ。


パターンを定義する順番 は、光光が一番発だよ。

これだけのマス曽を2遊数であらわしていたら、たいへんだ。メモリのむだ彼いにもなる。そこで、こんどは10遊数でパターンを定義してみよう。

金りつぶしたマス自の部分 だけ下の数をたしていくと、 10進数がでるよ。このデータを4つ分出すんだ

12864 32 16 8 4 2 1






・インベーターガをからをへ歩くプログラム


- 10 SCREEN 1,2
- 20 FOR I=1 TO2
- 30 SP\$=""
- 40 FOR J=1 TO32
- 50 READ A: A = CHR + (A)
- 60 SP\$=SP\$+A\$
- 70 NEXT J
- 80 SPRITE\$(I)=SP\$
- 90 NEXTI
- 100 FOR K=16 TO232 STEP 16
- 110 PUT SPRITE 1, (K, 100), 10, 1
- 120 GOSUB 170
- 130 PUT SPRITE 1, (K+8, 100), 10, 2
- 140 GOSUB 170
- 150 NEXT K
- 160 END
- 170 PLAY "L2003c"
- 180 FOR L=1 TO300: NEXT L
- 190 RETURN
- 200 DATA &h3,&h3,&h1f,&h1f,&h3f,&h3f,&h3f,&h39,&h39
- 210 DATA &h3f, &h3f, &h6, &h6, &hd, &hd, &h30, &h30
- 220 DATA &hc0,&hc0,&hf8,&hf8,&hfc,&hfc,&h9c,&h9c
- 230 DATA &hfc, &hfc, &h60, &h60, &hb0, &hb0, &hc, &hc
- 240 DATA &H3, &H3, &H1f, &H1f, &H3f, &H3f, &H39, &H39
- 250 DATA &h3f,&h3f,&he,&he,&h18,&h18,&hc,&hc
- 260 DATA &hc0,&hc0,&hf8,&hf8,&hfc,&hfc,&h9c,&h9c
- 270 DATA &hfc,&hfc,&h70,&h70,&h18,&h18,&h30,&h30


10進数の値は出せたかな? 1段目から順に、

3、3、31、31、63、63、57、57になったかな。 らい部分は、たしちゃだめだよ。

上のプログラムは、左ページの2つのパターンを交たいに表示させて、 画笛を左から若へ歩いているように見せたプログラムだよ。








3次元迷路脱出ゲーム



がいる 水路の平面図を頭に入れてから

RUNすると、コンピュータが迷路を自動的に作 ではなる。 1 分ぐらいたつと、画面に迷路の平面図 が登場する。しばらくすると、この図は消えてしまうから、それまでに、どういう順序で進んで行ったら、迷路から脱出できるのかをしっかり質にたたき込んでおくのだ。

その後が、実際のゲームだ。きみがスタート位置に立ったとしよう。立体図がどんどんきみに道ってくるから、キー入力をしながらゴールをめざせ。スタートは、LOCATE (18, 18) だ。Yの値が少なくなるにつれて上に、Xの値が少なくなるにつれて上に、Xの値が少なくなるにつれて上に、Xの値が少なくな



ゲームプログラム 3次元迷路からの脱出

- 10 DIM M\$(22,22), W\$(4,2)
- 20 SCREEN 0
- 30 CLS
- 40 WIDTH 40: COLOR 10 ,1
- 50 LOCATE 10,2:PRINT"*** 39"5"0 240***"
- 60 LOCATE 5,5
- 70 PRINT"リックイ ヒョウシ゛ サレル メイロ ヲ ミナカ"ラ。"

```
80 LOCATE 17,7
90 PRINT"メイロ ヲ ヌケテ クタ"サイ 。"
100 LOCATE 10,10:PRINT"(U)KEY...? I"
110 LOCATE 10,12:PRINT"(H)KEY... = ## "
120 LOCATE 10,14:PRINT"(K)KEY ... = +""
140 LOCATE 10,18
150 LOCATE 14,21:PRINT"GET KEY"
160 K*=INKEY**IF K*="" THEN 160
170 GOSUB 660
180 GOSUB 1880
190 SCREEN 2: OPEN"GRP: "AS#1
200 X=20:Y=20:HX=0:HY=-1
210 TIME=0
220 GOSUB 310
230 K$=INKEY$:IF K$="" THEN 230
240 IF K*="k" THEN GOSUB 610:GOTO 290
250 IF K*="h" THEN GOSUB 640:GOTO 290
260 IF K$="m" THEN HX=-HX:HY=-HY:GOTO 290
270 IF K$="u" THEN GOSUB 540:GOTO 290
280 GOTO 230
290 IF (X=2)AND(Y=2) THEN 460
300 GOTO 220
310 REM
320 CLS
330 GOSUB 1910
340 GOSUB 2130
350 FOR I=0 TO 4
360 PRESET(20*8,5*8-1*8)
370 FOR J=0 TO 2
380 PRINT#1, W$(I,J);
390 NEXT J,I
400 PRESET(21*8,5*8):PRINT#1,"!"
410 PRESET(17*8,9*8)
430 PRESET(17*8,10*8)
440 PRINT#1,"\f\ ";X-2;" ,";Y-2
450 RETURN
460 REM
470 GOSUB 310
480 PRESET(17*8,14*8):PRINT#1,"9"""
```

```
490 PRESET(17*8,16*8):PRINT#1,"TIME ";
500 PRINT #1, TIME
510 PRESET(4*8,20*8): PRINT#1, "ANY KEY"
520 K$=INKEY$:IF K$="" THEN GOTO 520
530 RUN
540 REM
550 XE=X:YE=Y
560 X=X+HX:Y=Y+HY
570 IF M$(X,Y)="*" THEN X=XE:Y=YE
580 IF M$(X,Y)="\#" THEN X=XE:Y=YE
590 RETURN
600 REM
610 R1=HX*0+HY*-1:R2=HX*1+HY*0
620 HX=R1:HY=R2:RETURN
630 REM
640 R1=HX*0+HY*1:R2=HX*-1+HY*0
650 HX=R1:HY=R2:RETURN
660 REM
670 CLS
680 FOR J=0 TO 22:FOR I=0 TO 20
690 M$(I,J)="#"
700 NEXT I
710 COLOR 4,15
720 PRINT "****************
730 NEXT J
740 FOR I=0 TO 22
750 M$(I,0)="#"#M$(I,1)="#"
760 LOCATE I,0:PRINT"#"
770 LOCATE I,1:PRINT"#"
780 NEXT I
790 FOR I=0 TO 21
800 M$(I,21)="\" M$(I,22)="\"
810 LOCATE I,21:PRINT"""
820 LOCATE I, 22: PRINT" ";
830 NEXT I
840 FOR I=0 TO 22
850 M$(0,I)="#":M$(1,I)="#"
860 LOCATE 0, I: PRINT" ##"
870 NEXT I
880 FOR I=0 TO21
890 M$(21,I)="\""|1$(22,I)="\"
```


```
900 LOCATE 21, I:PRINT" ##"
910 NEXTI
920 FOR I=2 TO 20 STEP 2
930 FOR J=2 TO 20 STEP 2
940 IF M$(I,J)=" " THEN 1530
950 A1==M$(I-2,J)
960 A2s=Ms(I+2,J)
970 A3$=M$(I,J-2)
980 A4*=M*(I,J+2)
990 IF A1$+A2$+A3$+A4$=" " THEN 1530
1000 II=I:JJ=J
1010 M$(II,JJ)=" ":LOCATE II,JJ:PRINT" "
1020 IF M$(II,JJ-1)="#" THEN 1050
1030 M$(II,JJ-1)=" "
1040 LOCATE II, JJ-1: PRINT" "
1050 IF JJ<>2 THEN 1090
1060 IF M$(II-1,JJ)="\" THEN 1090
1070 M$(II-1,JJ)=" "
1080 LOCATE II-1, JJ:PRINT" "
1090 ONINT(RND(-TIME)*4)+1GOTO1100,1170,1240,1310
1100 IF M$(II-2,JJ)="\" THEN 1090
1110 IF M$(II-2,JJ)=" " THEN 1380
1120 M$(II-1,JJ)=" "
1130 LOCATE II-1, JJ:PRINT" "
1140 M$(II-2,JJ)=" "
1150 LOCATE II-2, JJ:PRINT" "
1160 II=II-2:GOTO 1380
1170 IF M$(II+2,JJ)="\" THEN 1090
1180 IF M$(II+2,JJ)=" " THEN 1380
1190 M$(II+1,JJ)=" "
1200 LOCATE II+1, JJ:PRINT" "
1210 M$(II+2,JJ)=" "
1220 LOCATE II+2, JJ:PRINT" "
1230 II=II+2:GOTO 1380
1240 IF M$(II,JJ-2)="\" THEN 1090
1250 IF M$(II,JJ-2)=" " THEN 1380
1260 M$(II,JJ-1)=" "
1270 LOCATE II, JJ-1: PRINT" "
1280 M$(II,JJ-2)=" "
1290 LOCATE II, JJ-2: PRINT" "
1300 JJ=JJ-2:GOTO 1380
```

```
1310 IF M$(II,JJ+2)="#" THEN 1090
1320 IF M$(II,JJ+2)=" " THEN 1380
1330 M$(II,JJ+1)=" "
1340 LOCATE II, JJ+1: PRINT" "
1350 M$(II,JJ+2)=" "
1360 LOCATE II, JJ+2:PRINT" "
1370 JJ=JJ+2:GOTO 1380
1380 B1$≔M$(II-2,JJ)
1390 B2s=Ms(II+2,JJ)
1400 B3s=Ms(II,JJ-2)
1410 B4==M$(II,JJ+2)
1420 B$=B1$+B2$+B3$+B4$
1430 IF B$=" " THEN 1530
1440 IF B$="\ "THEN 1530
1450 IF B$=" # " THEN 1530
1460 IF B$=" \ "
                  THEN 1530
1470 IF B$=" #" THEN
                       1530
1480 IF B*="# # " THEN
                       1530
1490 IF B*=" ## "
                 THEN
                       1530
1500 IF B="# "THEN
                       1530
1510 IF Bs=" W W" THEN 1530
1520 GOTO 1090
1530 NEXTJ.I
1540 FOR I=2 TO 20 STEP 2
1550 FOR J=2 TO 20 STEP 2
15560 C1s=Ms(I-2,J)
1570 C2*=M$(I+2,J)
1580 C3$=M$(I,J-2)
1590 C4$≈M$(I,J+2)
1600 Cs=C1s+C2s+C3s+C4s
1610 IF (C$=" ")AND(M$(I,J)="*")THEN 1640
1620 NEXT J.I
1630 GOTO
         1790
1640 M$(I,J)=" ":LOCATE I,J:PRINT" "
1650 ONINT(RND(-1)*4)+1 GOTO 1660,1700,1730,1760
1660 IF M$(I-1,J)="♥" THEN 1640
1670 M$(I-1,J)=" "
1680 LOCATE I-1,J:PRINT" "
1690 GOTO 1620
1700 IF M$(I+1,J)="\" THEN 1640
1710 M$(I+1,J)=" ":LOCATE I+1,J:PRINT" "
 172
```

```
1720 GOTO 1620
1730 IF M$(I,J-1)=" " THEN 1640
1740 M$(I,J-1)=" ":LOCATE I,J-1:PRINT" "
1750 GOTO 1620
1760 IF M$(I,J+1)="#" THEN 1640
1770 M$(I,J+1)=" ":LOCATE I,J+1:PRINT" "
1780 GOTO 1620
1790 FOR K=0 TO10
1800 LOCATE 2,1:PRINT"!"
1810 LOCATE 20,21:PRINT"!"
1820 FOR J=0 TO 500:NEXT J
1830 LOCATE 2,1:PRINT"#"
1840 LOCATE 20,21: PRINT"♥"
1850 FOR J=0 TO 500:NEXT J
1860 NEXT K
1870 RETURN
1880 REM
1890 CLS
1900 RETURN
1910 REM
1920 FOR I=0 TO 4
1930 X1=X+HX*I : Y1=Y+HY*I
1940 IF (X1<0)OR(Y1<0)THEN W$(I,1)=" ":GOTO
                                             1970
1950 IF(X1>22)OR(Y1>22)THENW$(I,1)=" ":GOTO 1970
1960 Ws(I,1)=Ms(X1,Y1)
1970 NEXT
1980 R1=HX*0+HY*1:R2=HX*-1+HY*0
1990 FOR I=0 TO 4
2000 X1=X+R1+HX*I:Y1=Y+R2+HY*I
2010 IF(X1<0)OR(Y1<0)THENW$(I,0)=" ":GOTO 2040
2020'IF(X1>22)OR(Y1>22)THENW$(I,0)=" ":GOTO 2040
2030 W$(I,0)=M$(X1,Y1)
2040 NEXT
2050 R1=HX*0+HY*-1:R2=HX*1+HY*0
2060 FOR I=0 TO 4
2070 X1=X+R1+HX*I : Y1=Y+R2+HY*I
2080 IF(X1<0)OR(Y1<0)THENW$(I,2)=" ":GOTO 2110
2090 IF(X1>22)OR(Y1>22)THENW$(I,2)=" ":GOTO 2110
2100 W$(I,2)=M$(X1,Y1)
2110 NEXT
2120 RETURN
```

```
2130 REM
2140 FOR I=1 TO 4
2150 IF W$(I,1)="\" THEN 2180
2160 IF W$(I,1)="*" THEN 2180
2170 NEXT
2180 ON I GOTO 2280,2250,2220,2190,2330
2190 LINE (71,71)-(80,71):LINE-(80,80)
2200 LINE-(71,80):LINE-(71,71)
2210 GOTO 2330
2220 LINE (64,63)-(87,63)
2230 LINE (64,88)-(87,88)
2240 GOTO 2470
2250 LINE (48,47)-(103,47)
    LINE (48, 104) - (103, 104)
2270 GOTO 2590
2280 LINE (24,23)-(127,23)
2290 LINE(24,128)-(127,128)
2300 LINE (23,24)-(23,127)
2310 LINE (128,24)-(128,128)
2320 GOTO 2710
2330 IF W$(3,0)=" " THEN 2370
2340 LINE (64,64)-(71,71)
2350 LINE (64,87)-(71,80)
2360 GOTO 2400
2370 LINE (64,71)-(71,71)
2380 LINE(64,80)-(71,80)
2390 LINE (71,71)-(71,80)
2400 IF W$(3,2)=" " THEN 2440
2410 LINE (80,71)-(87,64)
2420 LINE (80,80)-(87,87)
2430 GOTO 2470
2440 LINE (80,71)-(87,71)
2450 LINE(80,80)-(87,80)
2460 LINE (80,71)-(80,80)
2470 IF W$(2,0)=" " THEN 2510
2480 LINE (48,48)-(63,63)
2490 LINE - (63,88): LINE - (48,103)
2500 GOTO 2530
2510 LINE (48,63)-(63,63)
2520 LINE -(63,88):LINE -(48,88)
2530 IF W$(2,2)=" " THEN 2570
```

```
2540 LINE (103,48)-(88,63)
2550 LINE -(88,88):LINE-(103,103)
2560 GOTO 2590
2570 LINE (103,63)-(88,63)
2580 LINE-(88,88):LINE-(103,88)
2590 IF W$(1,0)=" " THEN 2630
2600 LINE (24,24)-(47,47)
2610 LINE-(47,104):LINE-(24,127)
2620 GOTO 2650
2630 LINE (24,47)-(47,47)
2640 LINE-(47, 104): LINE-(24, 104)
2650 IF W$(1,2)=" " THEN 2690
2660 LINE (127, 24)-(104, 47)
2670 LINE-(104,104):LINE-(127,127)
2680 GOTO 2710
2690 LINE (127,47)-(104,47)
2700 LINE-(104,104):LINE-(127,104)
2710 LINE (23,24)-(23,127)
2720 LINE (128,24)-(128,127)
2730 IF W$(0,0)=" " THEN 2770
2740 LINE (16,16)-(23,23)
2750 LINE (16,135)-(23,128)
2760 GOTO 2790
2770 LINE (16,23)-(23,23)
2780 LINE (16,128)-(23,128)
2790 IF W$(0,2)=" " THEN 2830
2800 LINE (128, 23)-(135, 16)
2810 LINE (128,128)-(135,135)
2820 GOTO 2850
2830 LINE (128,23)-(135,23)
2840 LINE (128, 128)-(135, 128)
2850 PRESET(72,72)
2860 IF (X=2) AND (Y<5) AND (HY=-1) THEN PRINT#1, "G"
2870 PRESET(72,72)
2880 IF(X<5)AND(Y=2)AND(HX=-1) THEN PRINT#1,"G"
2890 RETURN
2900 IF (HX=0)AND(HY=1) THEN PRINT#1, "S";
2910 IF (HX=0)AND(HY=-1) THEN PRINT#1,"N";
2920 IF (HX=1)AND(HY=0) THEN PRINT#1, "E";
2930 IF (HX=-1)AND(HY=0) THEN PRINT#1,"W"
2940 RETURN
```



・ボード操作の



アルファベット&BASIC

トレーニングのメニューは4つ

キードードをしっかりと正確に押すこと。これ 1. アルファベット はいちばんたいせつなことだ。いっしょうけんめ い入力した長いプログラムも、1字まちがえてい るだけで、エラーを出して途中で止まってしまう。

そこで、キーボードを徹底的にマスターするプ ログラムを作ってみた。

何回もRUNして練習すれば、キーボードを速く、 世確に打てるようになるはずだ。最後には、キー ボードを見ずに打てるくらい上達したいね。

プログラムをRUNさせると、キーボードの絵と 4つのトレーニングメニューが出てくる。きみが 機習したいと思うメニューのところに、カーソル を使って移動して、RETURNキーを押す。

カーソルは上向きと下向きの2つを使うんだよ。 トレーニングメニューは、次の4項目を用意した。

1. アルファベットの練習

アルファベットのA~Zまでを順番に押す th Lei 練習だ。画面のキーボードに赤い枠が表示さ

れんしゅう の練習



2. アルファベット のテスト



れるから、その通りキーを押していく。

2. アルファベットのテスト

はじめにA~Zまでのアルファベットを押すのに何秒かかるかをテストする。そのあとで、ランダムに出てくるアルファベットを1分間に何回押せるかをテストする。これは、キーボードを見ずに入力する練習にもなる。

3. BASIC命令の入力練習

BASICの命令が画面に表示されるから、きみはその命令をキーボードから入力する。1のように、画面上のキーに赤い枠が表示される。

4. BASIC命令の入力テスト

画節に表示されるBASICの命令をすべて大力するのにどのくらいの時間がかかるかをテストする。

3. BASIC命令の 入力練習



4. BASIC命令の 入力テスト



トレーニングプログラム キーボードマスター

- 10 DIM AD(26,1), CM\$(200), CM(200)
- 20 COLOR 15,14
- 30 SCREEN 2,0
- 40 RESTORE 3580
- 50 FOR I=0 TO 25
- 60 READ A, B
- 70 AD(I,0)=A:AD(I,1)=B
- 80 NEXT
- 90 OPEN"grp:"FOR OUTPUT AS#1
- 100 GOSUB 660
- 110 SCREEN ,0



- 120 LINE(12,8)-(248,90),4,BF
- 130 CA\$=""
- 140 RESTORE 3530
- 150 FOR I=1 TO8
- 160 READ CA: CA=CA+CHR*(CA)
- 170 NEXT
- 180 SPRITE\$(1)=CA\$
- 190 FOR I=0 TO 4
- 200 CIRCLE (60,20+I*16),3,9
- 210 NEXT
- 220 COLOR 15,4
- 230 PRESET (80,16)
- 240 PRINT#1,"アルファヘ"ットノ レンシュウ"
- 250 PRESET (80,32)
- 260 PRINT#1," アルファヘ"ットノ デスト"
- 270 PRESET (80,48)
- 280 PRINT#1," コマント" ニュウリョクノ レンシュウ"
- 290 PRESET (80,64)
- 300 PRINT#1," "TVDN" Ladya7/ FXN"
- 310 PRESET (80,80)
- 320 PRINT#1," オワリ"
- 330 XD=0
- 340 A\$=INKEY\$:IF A\$<>"" GOTO 340
- 350 PUT SPRITE 1, (57, 17+XD*16), 9, 1
- 360 AS=INKEYS
- 370 IF A\$=CHR\$(30)ANDXD<>0 THEN XD=XD-1
- 380 IF As=CHRs(31)ANDXD<>4 THEN XD=XD+1
- 390 IF A\$=CHR\$(13) AND XD=4 THEN END
- 400 IF A\$=CHR\$(13) GOTO 420
- 410 GOTO 350
- 420 SCREEN ,3
- 430 RESTORE 3540
- 440 CA\$=""
- 450 FOR I=1 TO 8
- 460 READ A: CA\$=CA\$+CHR\$(A)
- 470 NEXT
- 480 SPRITE\$(2)=CA\$
- 490 RESTORE 3550
- 500 CA\$=""
- 510 FOR I=1 TO 24
- 520 READ A: CA\$=CA\$+CHR\$(A)




```
530 NEXT
540 SPRITE$(3)=CA$
550 LINE(12,8)-(248,90),4,BF
560 PRESET(24,16)
570 PRINT#1, "NE" XWVII CAPSLOCK+-1 ht+-h""
580 PRESET(24,28)
590 PRINT#1,"オサレディナイコトラ カクニンシデクタ"サイ。"
600 PRESET (24,50)
610 PRINT#1,"カクニンシグラ スペペースキーラ オシテクタ"サイ。"
620 As=INKEY$
630 IF A$<>" " GOTO 620
640 DN XD+1 GDSUB 1010,1340,2150,2720
650 GOTO110
660 イキーホート にョウシ
670 LINE(12,8)-(248,90),4,BF
680 LINE(12,91)-(248,182),11,BF
690 FOR I=0 TO 12
700 LINE (I*16+24,100)-(I*16+36,112),15,BF
710 NEXT
720 FOR I=0 TO 11
730 LINE (I*16+32,116)-(I*16+44,128),15,BF
740 NEXT
750 FOR I=0 TO 11
760 LINE (I*16+40,132)-(I*16+52,144),15,BF
770 NEXT
780 LINE (24, 148) - (44, 160), 15, BF
790 FOR I=0 TO 11
800 LINE (I*16+48,148)-(I*16+60,160),15,BF
810 NEXT
820 LINE (228,148)-(244,160),15,BF
830 LINE (80,164)-(204,176),15,BF
840 DRAW"BM24,180C7"
850 DRAW"M+4,-16R4M+2,10M+2,-10R4M+3,12"
860 DRAW"R9U2L7U10R18M+3,5M+3,-5R5"
870 DRAW"M-5,8M+5,8L5M-3,-5M-3,5L5M+5,-8M-4,-4"
880 DRAW"L10D3R6D9L15M-2,-10M-2,10"
890 DRAW"L4M-2,-10M-2,10L5"
900 PAINT(25,178),7
910 COLOR 0
920 FRESET(27, 102), 15
930 PRINT#1,"1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - ^ \\ \"
```

940 PRESET(35,118),15 950 PRINT#1,"OWERTYUIOPOL" 960 PRESET(43,134),15 970 PRINT#1,"A S D F G H J K L ; :]" 980 PRESET(27, 150), 15 990 PRINT#1, "SH Z X C V B N M , . / 1000 RETURN 1010 イアルファヘニットノーレンシュウ 1020 LINE(12,8)-(248,90),4,BF 1030 PRESET (24,16) 1040 PRINT#1,"a カラ zマデ"ノアルファヘ"ットラ 1050 PRESET (32,28) 1060 PRINT#1,"5"aDA"DI オシテクタ"サイ。" 1070 PRESET (24,40) 1080 PRINT#1,"カ"メンシ"ョウノキーホ"ート"ニハ アカイワクカ" 1090 PRESET (32,52) 1100 PRINT#1,"tabb" #1777. 1110 PRESET (24,64) 1120 PRINT#1,"ハシ、メルトキハ スヘ・スキーラ オシデクタ、サイ。" 1130 A\$=INKEY\$ 1140 IF A*=" "GOTO 1150 ELSE 1130 1150 LINE(20,78)-(234,88),2,BF 1160 FOR I=0 TO 25 1170 PUT SPRITE 2, (AD(I,0), AD(I,1)),8,2 1180 A\$=INKEY\$:IF A\$<>""GOTO 1180 1190 A\$=INKEY\$:IF A\$="" GOTO 1190 1200 IF As=CHR\$(97+I) GOTO 1230 1210 PLAY"c" 1220 GOTO 1190 1230 BEEP 1240 PRESET (24+1*8,80),2 1250 PRINT#1, CHR\$(I+97) 1260 NEXT 1270 LINE(12,8)-(248,77),4,BF 1280 PRESET (24,50) 1290 PRINT#1, "モウイチト" ヤリマスカ ? (Y/N) 1300 As=INKEYs 1310 IF A\$="y" GOTO 1010 1320 IF As="n" THEN RETURN 1330 GOTO 1300

1340 イアルファヘーットノーテスト

- 1350 LINE(12,8)-(248,90),4,BF
- 1360 PRESET (24,16)
- 1370 PRINT#1,"" コノテストハ a カラ z マテ、ノモシ、ラ
- 1380 PRESET (32,28)
- 1390 PRINT#1,"ナンヒ"ョウテ"ニュウリョクデ"キルカラ
- 1400 PRESET (32,40)
- 1410 PRINT#1, "9/2777 FT" Z.
- 1420 PRESET (24,52)
- 1430 PRINT#1,"Z^°-Z#-F 7Zh 3E"add"="
- 1440 PRESET (32,64)
- 1450 PRINT#1, "BEEPADD" #U FAND" NO" 7777."
- 1460 A\$=INKEY\$
- 1470 IF A\$<>" " GOTO 1460
- 1480 LINE(12,8)-(248,90),4,BF
- 1490 TIME=0
- 1500 IF TIME< 180 GOTO 1500
- 1510 BEEP
- 1520 LINE(20,28)-(234,40),2,BF
- 1530 TIME=0
- 1540 FOR I=0 TO 25
- 1550 A\$=INKEY\$:IF A\$<>""GOTO 1550
- 1560 A\$=INKEY\$:IF A\$="" GOTO 1560
- 1570 IF A\$<"a" OR A\$>"z" GOTO 1560
- 1580 AC=ASC(A\$)-97
- 1590 PUT SPRITE 2, (AD(AC,0), AD(AC,1)),8,2
- 1600 IF A\$=CHR\$(97+I) GOTO 1630
- 1610 PLAY"c"
- 1620 GOTO 1560
- 1630 BEEP
- 1640 PRESET (24+1*8,30),2
- 1650 PRINT#1, CHR\$(I+97)
- 1660 NEXT
- 1670 TI=TIME
- 1680 LINE(12,8)-(248,90),4,BF
- 1690 PRESET (40,16)
- 1700 PRINT#1,"99" 472/944/1";INT(TI/60);"E"="5":59"
- 1710 PRESET (24,40)
- 1720 PRINT#1,""リキ"ハ ランダ"ムニアラワレルアルファヘ"ットラ"
- 1730 PRESET (32,52)
- 1750 PRESET (32,64)



1760 PRINT#1,"テ"キルカラ クメステストテ"ス。" 1770 PRESET (24,76) 1780 PRINT#1,"スヘ°ースキーラ オストテストカ"ハシ"マリマス。" 1790 A\$≔INKEY\$ 1800 IF As=" "GOTO 1810 ELSE 1790 1810 LINE(12,8)-(248,90),4,BF 1820 PUT SPRITE 2, (0,209),0,0 1830 LINE (120,40)-(140,60),15,B 1840 FOR J=1 TO 500: NEXT J 1850 SK=0 1860 A=RND(-TIME) 1870 TIME=0 1880 RM=INT(RND(1)*26)+97 1890 PRESET (128,48) 1900 PRINT#1, CHR\$(RM-32) 1910 As=INMEY\$ 1920 IF TIME>3600 GOTO 2060 1930 IF A\$<"a" OR A\$>"z" GOTO 1910 1940 AC=ASC(A\$)-97 1950 PUT SPRITE 2, (AD(AC, 0), AD(AC, 1)), 8,2 1960 IF A\$=CHR\$(RM) THEN 1990 1970 PLAY"c" 1980 GOTO 1910 1990 BEEF 2000 SK=SK+1 2010 COLOR 4 2020 PRESET (128,48) 2030 PRINT#1, CHR\$(RM-32) 2040 COLOR 15 2050 GOTO 1880 2060 LINE(12,8)-(248,90),4,BF 2070 PRESET (40,16)

2100 PRINT#1,"toaffe" tyazh ? (Y/N) 2110 As=INKEY\$ 2120 IF As="g" GOTO 1340 2130 IF As="m" THEN RETURN

2140 GOTO 2110

2090 PRESET (24,40)

2150 イコマント"ニュウリョクノーレンシュウ

2160 LINE(12,8)-(248,90),4,BF



2170 PRESET (24,16) 2180 PRINT#1, "n" / DD "ad BASIC/DVD "n"" 2190 PRESET (32,28) 2200 PRINT#1,"F"F#77/F" Y/1771" 2210 PRESET (32,40) 2220 PRINT#1,"キーホ"ート"デ" ニュウリョクシテクタ"サイ。" 2230 PRESET (24,52) ②②40 PRINT#1,"カ"メンシ"ョウノキーホ"ート"二八 アカイワクカ" 2250 PRESET (32,64) 2260 PRINT#1,"tarby"tbyz. 2270 PRESET (24,76) 2280 PRINT#1,"/D)" / Nh +/ Z^"-Z+-7 オシテクタ"サイ。" 2290 AS=INKEYS 2300 IF As=" "GOTO 2310 ELSE 2290 2310 LINE(12,8)-(248,90),4,BF 2320 PRESET (40,40) 2340 PRESET (40,60) 2350 PRINT#1,"50 オマチクタ"サイ。" 2360 GOSUB3320 2370 A\$=INKEY\$:IF A\$<>"" GOTO 2370 2380 LINE(12,8)-(248,90),4,BF 2390 LINE(80,28)-(180,40),15,B 2400 FOR I=1 TO KT 2410 LINE(80,58)-(180,70),2,BF 2420 VT\$=CM\$(CM(I)) 2430 PRESET (100,30) 2440 PRINT#1, VT\$ 2450 SL=LEN(VT\$) 2460 FOR J=1 TO SL 2470 MOS=MIDS(VTS,J,1) 2480 IF MO\$="\$" THEN GOSUB 3490:GOTO 2510 2490 FL=ASC(MO\$)-97 2500 PUT SPRITE 2, (AD(FL, 0), AD(FL, 1)), 8, 2 2510 As=INKEYs:IF As="" GOTO2510 2520 PUT SPRITE 3, (0, 209), 0, 0 2530 IF A\$=MO\$ GOTO 2560 2540 PLAY"c" 2550 GOTO 2510 2560 BEEP

2570 PRESET(92+J*8,60),2

2590 NEXT J

2580 PRINT#1, MO\$

2600 COLOR 4

2610 PRESET (100,30)

2620 PRINT#1, VT\$

2630 COLOR 15

2640 NEXT I

2650 LINE(12,8)-(248,77),4,BF

2660 PRESET (40,50)

2670 PRINT#1, "モウイチト" ヤリマスカ ? (Y/N)

2680 A\$=INKEY\$

2690 IF A*="g" GOTO 2150

2700 IF As="n" THEN RETURN

2710 GOTO 2680

2720 イコマント"ニュウリョクノーデスト

2730 LINE(12,8)-(248,90),4,BF

2740 PRESET (24,16)

2750 PRINT#1,"コレハ カ"メンシ"ョウニ デ"テクル"

2760 PRESET (32,28)

2770 FRINT#1, "BASIC/DVDN" 7 t"D7""

2780 PRESET (32,40)

2790 PRINT特ま。"ニュウリョクスルノニ ナンヒ"ョウ"

2800 PRESET (32,52)

2810 PRINT#1," カカルカラ ハカルデストデース。"

2820 PRESET (24,64)

2830 PRINT#1,"ハシ、メルトキハ スヘ・スキーラ オシデクタ、サイ。"

2840 A\$=INKEY\$

2850 IF A*=" "GOTO 2860 ELSE 2840

2860 LINE(12,8)-(248,90),4,BF

2870 PRESET (40,40)

2880 PRINT#1," モンタ" イラ サクセイチュウテ"ス。

2890 PRESET (40,60)

2900 PRINT#1,"DA" 50 オマチクタ"サイ。"

2910 GOSUBSS20

2920 A\$=INKEY\$:IF A\$<>"" GOTO 2920

2930 LINE(12,8)-(248,90),4,BF

2940 TIME=0

2950 LINE(80,28)-(180,40),15,B

2960 FOR I=1 TO KT

2970 LINE(80,58)-(180,70),2,BF

2980 VT\$=CM\$(CM(I))



- 2990 PRESET (100,30)
 3000 PRINT#1,VT\$
 3010 SL=LEN(VT\$)
 3020 FOR J=1 TO SL
 3030 MO\$=MID\$(VT\$,J,1)
 3040 A\$=INKEY\$:IF A\$="" GOTO 3040
 3050 IF A\$="\$" THEN GOSUB 3490:GOTO 3090
 3060 IF A\$<"a" OR A\$>"z" THEN 3040
 3070 KI=ASC(MO\$)-97
 3080 PUT SPRITE 2,(AD(KI,0),AD(KI,1)),8,2
 3090 IF A\$=MO\$ GOTO 3120
 3100 PLAY"c"
 3110 GOTO 3040
 3120 BEEP
- 3130 PRESET (92+J*8,60),2 3140 NEXT J
- 3150 COLOR 4
- 3160 PRESET (100,30)
- 3170 PRINT#1,VT\$
- 3180 COLOR 15
- 3190 PUT SPRITE 2, (0, 209), 0, 0
- 3200 PUT SPRITE 3, (0, 209), 0, 0
- 3210 NEXT I
- 3220 TI=TIME
- 3230 LINE(12,8)-(248,90),4,BF
- 3240 PRESET (24,28)
- 3250 PRINT#1,"99"472/944/1";INT(TI/60);"E"aDF"59"
- 3260 PRESET (40,60)
- 3270 PRINT#1," ##775%" ##777 ? (Y/N)
- 3280 A\$=INKEY\$
- 3290 IF As="y" GOTO 2720
- 3300 IF A\$="n" THEN RETURN
- 3310 GOTO 3280
- 3320 RESTORE 3650
- 3330 KT=0
- 3340 READ C\$
- 3350 IF C\$="END" GOTO 3390
- 3360 KT=KT+1
- 3370 CM\$(KT)=C\$
- 3380 GOTO 3340
- 3390 FOR I=1 TO KT





```
3400 CM(I)=0
3410 NEXT
3420 R=RND(-TIME)
3450 FOR 1=1 TO KT
3440 RN=INT(RND(1)*KT+1)
3450 IF CM(RN)<>0 GOTO 3440
3460 \text{ CM}(RN) = I
3470 NEXT
3480 RETURN
3490 PUT SPRITE 2, (72, 99), 8, 2
3500 PUT SPRITE 3, (20, 147) / 3
3510 RETURN
3520 isprite data
3530 DATA &h18,&h3c,&h7e,&hff,&hff,&h7e,&h3c,&h18
3540 DATA &hfe,&h82,&h82,&h82,&h82,&h82,&h82,&hfe,0
     DATA &hff,&h80,&h80,&h80,&h80,&h80,&h80,&hff,0
3550
3560 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0
     DATA &hf8,&h8,&h8,&h8,&h8,&h8,&hf8,0
3570
     DATA 40,131,112,147,80,147,72,131
3580
3590
          64,115,88,131,104,131,120,131
     DATA
     DATA 144,115,136,131,152,131,168,131
3600
3610 DATA 144,147,128,147,160,115,176,115
3620 DATA 32,115,80,115,56,131,96,115
3630 DATA 128, 115, 96, 147, 48, 115, 64, 147
3640 DATA 112,115,48,147
3650 DATA asc, auto, beep, chr$, circle
3660 DATA clear, cload, close, cls, color
3670 DATA
           cont, csave, data, delete, dim
3680
     DATA
           dim, draw, end, fix, for
3690
           next, gosub, goto, if, then
     DATA
3700
           else, inkey$, input, int, left$
     DATA
3710
     DATA lenglineglistglocateglprint
3720
          mod, new, open, paint, play
     DATA
3730 DATA point, preset, print, pset, put
3740 DATA read, rem, renum, restore, return
3750 DATA right*, mid%, rnd, run, screen
3760 DATA sound, space$, stick, sprite$, spc
3770 DATA stop, strig, strings, strs, tab
3780 DATA time, val, width, sprite, to
3790
     DATA END
```

パソコンの用語(アイウエオ順)

オフィスオ	ートメー	-ション (O A)	営業や事務管理、	情報処理やワー
				器まで、職場の仕	
				る	
エラーメッ	セージ	プログラ	ム上に文	法的な誤りがあっ	た場合、その誤
				を画面に表示して	
キーホート	コンし	ニュータに	プログラ	ムやデータなどを	入力する重要な
523ばんごう 行番号 フ				を売すために、名	
サブルーチ					こくるような場合、
				ら切りはなして第	
					でも使うことがで
1634 14				が上がるが、16近	
				アープ、TO	
				で、ゲームの駒の	
ショイムフ					
				きおく	ずに実行すること。
ダイレク					
					(40)
					· ···································
2 道数 7				てを処理するコン	
	0と1	の数字であ	らゆる情	報を表現する	(20)

バイト (byte) 8ビットを1バイトという……(22)

CLS(クリアスクリーン)画面に表示されている文字や記号、グラフィ
ックなどのすべてを消す(32)(40)
COLOR (カラー) 画面の表示色、背景色、周辺色の色を指定する
(116)
CSAVE (カセットセーブ) プログラムをカセットに記録する(35)
DELETE(デリート) プログラムを智単位で削除する(111)
DRAW(ドロウ) 指定した座標を出発点として、指定した色で水平、垂
道、斜めの8方向に直線を引く。ひと筆描きの要領で自由な
図形を表現することができる(140)
$FOR\sim NEXT(フォー~ネクスト)$ $FOR \geq NEXT$ にはさまれた命令を指
定の回数だけくり返す(57)(68)
GOTO(ゴーツー) 強制的に指定の行番号にジャンプさせる(62)
GOSUB(ゴーサブ) 強制的に指定の行番号にジャンプさせ、その行から
の命令を実行したあと、RETURN文でもとに戻り、その次の
命令から実行する(64)
IF~THEN~ELSE (イフ~ゼン~エルス) 条件が成立しているかどう
か調べ、条件しだいでプログラムを実行する。IF~GOTOと
いう形もある(72)
INT (インテジャー) 小数点の付いている数値の小数点以下を切り捨て
て整数値にする。(98)
INPUT(インプット) キーボードからの入力を受け付ける(88)
KEY OFF(キーオフ) ファンクションキーの内容の表示を画面から消
す(107)
LINE(ライン) 2点間に線を引いたり、2点間の線を対角線とする四
角形を描く

LIST(リスト) プログラムを画面に表示させる(44)
LOCATE(ローケート) X軸とY軸でカーソルの座標位置を指定する…
(48)
NEW(ニュー) 内部メモリに記憶してあるプログラムを消す(59)
OPEN(オープン) ファイルにデータを書き出すときに、そのファイル
を開く(143)
PAINT(ペイント) 指定した境界色で囲んだ部分を指定した色で塗る…
PLAY(プレイ) 3 重和音までの音楽を演奏する(144)
PSET(ポイントセット) 指定した座標のドットを装示(136)
PRESET(ポイントリセット) 指定した座標のドットを消す(138)
PRINT(プリント) 計算結果や文字、記号などを画面に表示する
(38)(42)
PUT SPRITE(プットスプライト) スプライトを表示させる…(162)
READ~DATA(リード~データ) \overrightarrow{DATA} 文にあるデータを呼び出して、
READ文にある変数に代入する(77)
RENUM (リナンバー) 行番号を整理して並べかえる(111)
RND(ランダム) 数を不規則に発生させる(98)
RUN(ラン) プログラムを実行させる(40)
SCREEN(スクリーン) 使用する画面モードを選択する(114)
SOUND (サウンド) レジスタにデータを与えて音を発生させる (153)
SPRITE\$(スプライトダラー) スプライトパターンを定義する(160)
WIDTH(ウイドス) 画面に表示する桁数と行数を指定する(60)

MSX 絵でわかるたのしいパソコン入門

1987年 5 月 25 日 発 行 ©

発行所 東京都台東区 株式 新 星 出 版 社 電話 (831)0743 郵便番号110 振替東京 4-72233

ISBN4-405-06062-2

マイコン時代をリードする新星出版社の

わかりやすい即実戦・実用マイコンBooks

MSX

利秋著 ☆山下

はじめてのパソコン入門

はじめての人でも10日間のレッスンでマスターできるようまとめた

ゲームで覚える

☆川中 篤胤著

MSXベーシック

9種類のゲームを楽しみながら基本を理解できるようにまとめた

☆大沢昭二/田中一郎著

はじめてのプログラミング

基礎知識と短いプログラム例でコマンドとステートメントを紹介

利秋著

ぼくらのパソコン入門

ゲームやプログラム例で小学生でも基礎知識が身につくように解説

☆田中一郎/小山郁夫著

MSXベーシック用語辞典

簡単なプログラム例と実行結果を中心にわかりやすく説明、解説

早わかり 関口 泰/山科敦之著 マイコン用語辞典

きぎようへい/さとう光著 早わかり

田中一郎/愛沢ひろし著

Z80

若松登志樹著

わかる機械語入門

春田正夫/沢田昭著

パソコンの一般知識初歩のパソコン入門

三宅誠/佐藤清明著

初歩のマイコン百科初歩のマイコン入門

パソコン・マイコンシリーズ

をサン ノプルプログラムと実行結果で説明ートメントの典型的な使い方・働き

小山郁夫

動き、ス 使い方を説明





